

*** این از اون مقدمه ها نیست که نخونی چیزه زیادی از دست ندید آآآآآآ !

معلم فیزیکه در هال صحبت درباره‌ی مدیریت زمان، برای بعضی از دانش آموزاش، بود.
برای تقویم موضوع، مثالی زد که هیچ وقت اونو فراموش نکن.

اون همونطور که روبروی این بپهه ها نشسته بود و مشغول بحث بود، به شوفی گفت: "فیل فوب، دیکه وقت امتحانه !" بعد یک کوزه سنگی دهن گشادو از زیر میزش بیرون آورد و اونو رو میز گذاشت.

بعد هردو دوازده تا قلوه سنگ که هر کدام به اندازه‌ی یه مشت بود و یکی با دقت دافل کوزه پید. وقتی کوزه پر شد و دیکه هیچ سنگی تو اون ها نگرفت از بپهه ها پرسید: "آیا کوزه پر؟"

همه با هم گفتند: بله
معلمه گفت: "واقعاً؟"

بعد یک سطل ماسه از زیر میزش در آورد. یه فورده از ماسه ها رو روی سنگ های دافل کوزه ریفت و کوزه رو تکون دار تا دونه های ماسه، خودشون تو فضای فالی بین سنگاها بدن.

یه بار دیکه پرسید: "آیا کوزه پر؟"

این بار کلاس از اون بلوترا بود. یکی از بپهه ها هواب داد: "امتحانه"

معلمه گفت: "فوبه" و بعد یه سطل شن ریزه رو از زیر میز بیرون آورد و شن ریزه ها رو دافل کوزه ریفت. شن ریزه ها تو فضای فالی بین سنگا و دونه های ماسه با گرفتند.

همون موقع یه پارچ آبم آوردو شروع به ریختن آب تو کوزه کرد تا وقتی که کوزه لب به لب پر شد.
بعد رو به کلاس کرد و پرسید: "کی می تونه بگه نکته‌ی این مثل تو چی بود؟"

یکی از بپهه ها، مشتاقانه دستش رو بلند کرد و گفت: "این مثل می خواره به ما یکه که برنامه‌ی زمانی ما هر چقدر که فشرده باشه، آله واقعاً زیاد تلاش کنیم همیشه می تونیم کارای بیشتری تو اون بگنبوئیم."

معلمه هواب داد: "نه"! نکته این نیست،

حقیقتی که این مثل به ما میاد می ده اینه که، آله سنگای بزرگ اوی نزارید، هیچ وقت فرخصت پرداختن به اونارو نفوایید یافت.
سنگای بزرگ زندگی شما هیا هستن؟

"تمهیلتون، رویاهاتون، ممبویتون، انگیزه های با ارزشتو، زمانی برای خودتون، سلامتی تون و..."

یادتون باشه که اول این سنگای بزرگ بذارید، در غیر این صورت هیچ وقت به اونا دست نفوایید یافت.

آله با کارآی کوهیک (شن و ماسه) خودتونو فسته کنید، زندگی خودتونو با کارآی کوهیک که اهمیت زیادی ندارن پر می کنید و هیچ وقت زمان کافی و مفید برای کارآی بزرگ و موم (سنگ های بزرگ) نفوایید داشت.

هر صحیح و شبی که یه این مثل فکر کردي، این سوالو از خودت بپرس:

"سنگ های بزرگ زندگی من کروهان؟" اول اونارو دافل کوزه‌ی زندگیت بپین.

شاید این فلاصله در سها یکی از سنگای بزرگ کنکور فیزیکت بشه این طور نیست؟

بعد فوندنس می تونی نظر تو برای بفرستی.

ارتباط با مبدت نجفی:



0912-3966340

www.sahlamooz.ir

nh.najafi@yahoo.com

مبتدی: صوت، امواج الکترو مغناطیس، فیزیک اتمی، فیزیک هالت جامد، فیزیک هسته ای.

- (۱) صوت موج مکانیکی طولی است و برای انتشار حتماً نیاز به یک محیط مادی دارد (در خلاء مستثنونمی شود).
- (۲) گوش انسان اصوات بین بسامد 20 kHz تا 20 kHz را می‌تواند بشنود. (صوت‌های با بسامد کمتر از 20 kHz را فرو صوت و بالاتر از 20 kHz را فراصوت گویند. از امواج فراصوت در پزشکی و صنعت استفاده‌های زیادی می‌شود.)
- (۳) معمولاً هر چه تراکم ماده‌ای که موج را منتقل می‌کند (محیط انتشار) بیشتر باشد \Rightarrow سرعت انتقال صوت بیشتر خواهد بود.
- (جامد $V \neq$ پیغام V) زیرا تپ ایجاد شده در زمان کمتری به نقطه‌های مجاور خود منتقل می‌شود.
- (۴) با افزایش دما سرعت انتشار صوت در مایعات و جامدات کاهش می‌باشد ولی در گازها با افزایش دما سرعت انتشار صوت افزایش می‌یابد.
- (۵) سرعت انتشار صوت در یک محیط تنها به جنس محیط و دمای آن بستگی دارد.
- (۶) در عبور صوت از دو محیط متفاوت، بسامد موج ثابت می‌ماند ولی سرعت انتشار صوت و در نتیجه طول موج آن تغییر می‌کند.

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{\rho_1}{\rho_2}$$

$$V = \sqrt{\gamma \frac{RT}{M}}$$

(۷) سرعت انتشار موج در گازها برابر است با:

که در آن: $\gamma = \frac{C_{MP}}{C_{MV}}$ (ضریب اتمیسیته گاز که برای گازهای مختلف بسته به تعداد اتم‌ها متفاوت است).

(T: دمای مطلق برحسب کلوین. M: جرم مولکولی. R: ثابت گازها برابر $8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol}\cdot\text{K}}$)

نکته:	$\gamma = \frac{C_{MP}}{C_{MV}}$	نکته:
	$\begin{cases} \frac{5}{3} & \text{مولکولهای} \\ \frac{7}{5} & \text{تک‌اتمی} \\ \frac{7}{5} & \text{مولکولهای} \\ \frac{9}{7} & \text{دو‌اتمی} \\ \frac{9}{7} & \text{مولکولهای} \\ & \text{چند‌اتمی} \end{cases}$	

(۸) طبق رابطه $v = \sqrt{\gamma \frac{RT}{M}}$ ، تنها دمای روی سرعت تأثیرگذار است و اگر فشار و یا حجم به گونه‌ای تغییر کنند که دمای ثابت بماند، سرعت تغییری نخواهد کرد.

(۹) لوله‌های صوتی: در لوله‌های صوتی با تشکیل موج ایستاده صوت تشکیل می‌شود.


نکته: دو نوع لوله‌ی صوتی داریم: ۱) لوله‌ی باز - ۲) لوله‌ی بسته

(الف) یک انتهای باز و انتهای دیگر بسته: در این حالت در انتهای باز شکم و در انتهای بسته گره تشکیل می‌شود.

$$f_{(2n-1)} = \frac{4L}{(2n-1)} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

(کسرین تعداد بین گره و شکم در هر حالت است.)

$$f_{(2n-1)} = (2n-1) \frac{V}{4L} = (2n-1)f_1$$




همانطور که ملاحظه می‌شود فقط هماهنگ‌های فرد صوت اصلی ایجاد می‌شود. این حالت‌ها نوسان‌های طبیعی هوای داخل لوله‌ی صوتی که یک انتهای آن بسته است به شمار می‌روند.

ب) هر دو انتهای لوله باز است: در این حالت در هر قو انتهای شکم تشکیل می‌شود.

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$f_n = \frac{V}{\lambda_n} = n \frac{V}{2L} = nf_1$$



در این حالت تمام هماهنگ‌ها در این لوله ایجاد می‌شود. که همان بسامدهای طبیعی هوای داخل لوله (f_1, f_2, \dots) است.

توجه: نحوه تشكیل موج ایستاده در لوله‌ی باز، دقیقاً مثل طناب دو سر باز و نحوه تشكیل موج ایستاده در لوله‌ی بسته، دقیقاً مثل طناب یک سر بسته و یک سر باز است.

برای یادآوری: می‌توانید به فصل موج مراجعه کنید.

۱۰) شدت صوت: مقدار انرژی‌ای که در واحد زمان به واحد سطح عمود بر راستای انتشار می‌رسد. (شار انرژی صوتی)

$$I = \frac{E}{At} = \frac{P}{A} = \frac{W}{m^2}$$

(E: انرژی صوت (J/لول) و A: مساحت عبور (m^2 متر مربع) t: زمان عبور انرژی (s ثانیه) و P توان صوت (W وات))

اگر از دو منبع مختلف استفاده کردیم و خواستیم شدت صوت آنها را با هم مقایسه کنیم داریم:

$$I_1 E = \frac{1}{2} m A_1^2 \omega_1^2 = \frac{1}{2} m A_1^2 (2\pi f_1)^2 = \\ 2\pi^2 m A_1^2 f_1^2 \Rightarrow I_1 \propto A_1^2 f_1^2$$

(A: در اینجا دامنه‌ی چشمeh است)

$$I_2 \propto \frac{1}{A_2^2} = \frac{1}{4\pi r_2^2} \Rightarrow I_2 \propto \frac{1}{r_2^2}$$

(A: در اینجا مساحت سطح کره است)

$$\Rightarrow I_2 \propto \frac{A_2^2 f_2^2}{r_2^2} \Rightarrow \frac{I_2}{I_1} = \left[\frac{A_2}{A_1} \times \frac{f_2}{f_1} \times \frac{r_1}{r_2} \right]^2$$

۱۱) تراز شدت صوت: درک انسان را از بلندی صوت بیان می‌کند و عبارت است از لگاریتم (در پایه‌ی ۱۰)

نسبت شدت آن صوت به شدت صوت مبنی:

$$\beta = \log \frac{I}{I_0} \quad (dB) \quad 10 \cdot \log \frac{I}{I_0}$$

هر بل ده دسی بل است.

نکته: I شدت صوت مبنی: برابر است با آستانه‌ی شنوایی گوش سالم در بسامد ۱۰۰۰ هرتز ($10^{-12} \frac{W}{m^2}$)

نکته: کمترین شدت صوتی که یک انسان معمولی می‌تواند بشنود را آستانه‌ی شنوایی می‌گویند.

آستانه‌ی شنوایی به بسامد صوت بستگی دارد و در افراد مختلف اندازی متفاوت است ولی برای بیشتر صوت‌های معمولی آستانه‌ی شنوایی از آستانه‌ی شنوایی صحبتی به میان آمد و نمودار آن داده نشد آنرا همان I در نظر بگیرد.

حوال و حوش I_0 است. پس اگر در مسئله‌ای از آستانه‌ی شنوایی صحبتی به میان آمد و نمودار آن داده نشد آنرا همان I_0 در نظر بگیرد.

نکته: آستانه‌ی دردناکی، بیشترین شدت صوتی است که یک انسان معمولی می‌تواند بشنود بدون اینکه گوش او آسیب بیند.

آستانه‌ی دردناکی هم به بسامد صوت بستگی دارد و برای افراد مختلف اندازی متفاوت است ولی برای صوت‌های معمولی حوال و

آستانه‌ی دردناکی هم به بسامد صوت بستگی دارد و برای افراد مختلف اندازی متفاوت است ولی برای صوت‌های معمولی حوال و


حوال و حوش I_0 است.

نتیجه: تراز شدت صوت برای آستانه‌ی شنوایی:

تراز شدت صوت برای آستانه‌ی دردناکی:

$$\beta = \log \frac{I}{I_0} = \log 10^{-12} = -12 B$$

$$\beta = \log \frac{1}{10^{-12}} = \log 10^{-12} = 12 B$$



نمودار شدت صوت در آستانه‌ی شنوایی و دردناکی، تابعی از بسامد است. انسان فقط بسامدهای بین ۲۰Hz تا ۲۰/۰۰Hz را می‌تواند بشنود ولی این به معنی آن نیست که در این محدوده از بسامد، تمامی شدت صوت‌ها را می‌تواند بشنود. بلکه هر بسامدی آستانه‌ی شنوایی و دردناکی خاص خود را دارد.


(۱۲) اکثر اوقات اختلاف تراز شدت صوت بین دو نقطه مطرح است که در این صورت:

$$\beta_2 - \beta_1 = \log \frac{I_2}{I_1} \quad (\text{برحسب بل B}) \quad \beta_2 - \beta_1 = 10 \log \frac{I_2}{I_1} \quad (\text{برحسب بل dB})$$

(۱۳) اثر دوپلر عبارت است از: تغییر بسامد صوت شنیده شده توسط شنونده در اثر حرکت نسبی با منبع صوت.

هرگاه چشممه‌ی صوت و ناظر هر دو در حرکت باشند، بسامدی که ناظر می‌شنود از رابطه‌ی زیر بدست می‌آید:

$$f_o = \frac{V - V_o}{V - V_s} f_s$$



در این رابطه جهت V ، سرعت صوت به طرف ناظر (SO) رامثبت می‌گیریم و V_o و V_s را از روی این علامت مثبت، تعیین علامت می‌کنیم.

طول موج فقط به حرکت چشممه وابسته است و اصلأً ربطی به حرکت شخص ندارد. بنابراین در مقایسه‌ی طول موج ($\lambda_o = V_o / f_o$) در نظر گرفته می‌شود. به شرطی که V_s با علامت وارد شود.

$$\frac{f_o}{f_s} = \frac{\lambda_s}{\lambda_o} = \frac{V - V_o}{V - V_s} \Rightarrow \lambda_o = \frac{V - V_s}{V} \lambda_s$$


$$\lambda_o = \frac{V - V_s}{V} \lambda_s$$

$$\lambda_o = \frac{V + V_s}{V} \lambda_s$$

نکته: اگر منبع ساکن باشد طول موج انتشار همواره همان λ_s است و ربطی به سرعت شنونده ندارد.

نکته: ممکن است شخص شنونده همان با منبع حرکت صوت باشد که در این صورت سرعت منبع و سرعت شخص یکسان است. ولذا $f_o = f_s$ یعنی شنونده همان بسامدی را می‌شنود که چشممه تولید می‌کند.

نکته: در مسئله‌ای که منبع صوت به دیوار نزدیک شود و بازگشت صوت از دیوار مورد سؤال قرار می‌گیرد باید توجه کرد که می‌توان فرض کرد همانند تصویر مجازی در آینه تخت در نقطه مقابل دیوار، منبع در حال نزدیک شدن است.



(امواج الکترومغناطیس)

معادلات ماسکول:

چهار اصل پایه تئوری الکترومغناطیس ماسکول بصورت زیر است:

۱) اگر از یک هادی جریان الکتریستیه عبور کند در اطراف هادی، میدان مغناطیسی پدید می آید.

۲) براساس قانون فارادی، تغییر شار مغناطیسی بر حسب زمان در یک مدار بسته، جریانی را در مدار القا می کند.

۳) میدان الکتریکی متغیر نسبت به زمان سبب ایجاد میدان مغناطیسی می شود ($E \leftarrow B$ متغیر)۴) میدان مغناطیسی متغیر نسبت به زمان سبب ایجاد میدان الکتریکی می شود ($B \leftarrow E$ متغیر)

* خصوصیات امواج الکترومغناطیس

۱) امواجی هستند که برای انتشار به محیط مادی نیاز ندارند.

۲) انتشار آنها در حالتی که هیچ ماده ای وجود نداشته باشد یعنی خلاء با بیشترین سرعت ممکن

صورت می گیرد.

$$\begin{cases} 3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \\ 3 \times 10^5 \frac{\text{km}}{\text{s}} \end{cases}$$

سرعت نور

۳) از نوع امواج عرضی هستند به عبارتی در امواج طولی الکترومغناطیس تشکیل نمی شود.

۴) طیف این امواج یک طیف پیوسته است یعنی تمام طول موج ها در آن یافت می شود.

۵) این امواج با چشم قابل رویت نمی باشند (به غیر از نور مرئی که با چشم قابل مشاهده است)

* امواج الکترومغناطیس مجموعه دو میدان نوسانی الکتریکی و مغناطیسی عمود بر هم E و B می باشند یعنی:

اولاً: راستای میدان الکتریکی بر راستای میدان مغناطیسی عمود است.


ثانیاً: میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی هر دو بر راستای انتشار موج عمود هستند. \leftarrow به همین دلیل به این اسراخ ... می گویند

ثالثاً: این دو میدان الکتریکی و مغناطیسی هم فازند یعنی در هر نقطه هر دو میدان همزمان با هم بیشینه یا کمینه می شوند.

غیر از محیط های فلزی)

Note: موجهای الکترومغناطیس مانند موجهای مکانیکی در مکان (x) و زمان (t) تغییر می کنند.

-نمودار میدان الکتریکی (مغناطیسی) - مکان یک موج الکترومغناطیسی در امتداد محور x در یک لحظه از زمان



- نمودار میدان الکتریکی (مغناطیسی) - زمان یک موج
الکترومغناطیس در یک نقطه از محور x

- نمودار میدان الکترومغناطیس - مکان
قانون دست راست: $E = \mu_0 H + \sigma B$
لقد دست راست: $B = \mu_0 H + \sigma E$
جهت انتشار موج (c) باشد E و B دست راست.

Note: در موج های مکانیکی، ذره های تشکیل دهنده محیط نوسان می کنند اما در موج های الکترومغناطیس

میدان های الکتریکی و مغناطیسی در هر نقطه از فضا بطور نوسانی تغییر می کنند (متغیر هستند)

* رابطه اصلی امواج الکترومغناطیس

بین طول موج، بسامد و سرعت این امواج در خلاء رابطه زیر صدق می کند.

$$c = \lambda \cdot f \quad \text{سرعت نور (m/s)} \quad \text{بسامد (Hz)}$$

Test: طول موج یک موج الکترومغناطیس با بسامد $5 \times 10^8 \text{ MHz}$ (مگاهرتز) در خلاء چند میکرومتر است (سراسری تجربی ۸۰)

(۱) ۶۰۰ (۲) ۳۰۰ (۳) ۰.۱۶ (۴) ۶۰

میکرون	$1\text{ }\mu\text{m} = 10^{-6}\text{ m}$
نانو	$1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$
انگستروم	$1\text{ A}^\circ = 10^{-10}\text{ m}$

Note: چند واحد فرعی مهم

Note: وقتی یک موج الکترومغناطیس از محیطی مانند هوا وارد محیط دیگری مانند شیشه می شود بسامد آن ثابت می ماند بنابراین سرعت و طول موج آن به نسبت مستقیم کاهش می یابد.

$$v = \lambda f \rightarrow \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

Test: طول موج یک نور تکرنگ در محیط A با ضریب شکست ۴ برابر 3000 nm است طول موج این نور در

محیط B با ضریب شکست ۳ چند میکرون می باشد.

(۱) 4×10^3 (۲) 4×10^7 (۳) 4×10^{-1} (۴) 4×10^4

Note: سرعت و طول موج یک موج الکترومغناطیس در محیطی به ضریب شکست n در مقایسه با خلاء بصورت زیر محاسبه می شود.

$$\text{سرعت نور در خلاء} = \frac{c}{n} \quad \text{سرعت نور در محیط}$$

$$\text{طول موج خلاء} = \lambda = \frac{c}{n} \quad \text{طول موج محیط}$$

Test: نوری با بسامد f ، طول موج λ و سرعت c در خلاء حرکت می کند اگر این پرتو وارد محیط شفافی به ضریب شکست n شود در این محیط بسامد، طول موج و سرعت آن به ترتیب از راست به چپ کدامند (سراسری ریاضی ۸۱)

$$\frac{c}{n}, \frac{\lambda}{n}, \frac{f}{n} \quad (4)$$

$$\frac{c}{n}, \frac{\lambda}{n}, \frac{f}{n} \quad (3)$$

$$\frac{c}{n}, \frac{\lambda}{n}, \frac{f}{n} \quad (2)$$

$$\frac{c}{n}, n\lambda, f \quad (1)$$

* سرعت انتشار امواج الکترومغناطیس:

در امواج الکترومغناطیس اگر ϵ_0 ضریب گذردگی خلاء و μ_0 ضریب تراوائی مغناطیسی خلاء باشد سرعت این امواج در خلاء از رابطه زیر حاصل می شود:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \quad \rightarrow \quad \epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}$$

$$\rightarrow \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{Tm}{A}$$

با قرار دادن دو مقدار ϵ_0 و μ_0 در فرمول مقدار c برابر $3 \times 10^8 \frac{m}{s}$ حاصل می شود.

Test: ϵ_0 ضریب گذردگی الکتریکی و μ_0 تراوائی مغناطیسی خلاء است اگر سرعت نور در خلاء برابر $(\mu_0 \cdot \epsilon_0)^k$ باشد. k کدام است (سراسری ریاضی ۸۲)


$$-\frac{1}{2} \quad (5)$$

$$\frac{1}{2} \quad (3)$$

$$-2(2) \quad (2)$$

$$2(1)$$

طیف امواج الکترومغناطیس:



به ترتیب زیر می باشد:

امواج الکترومغناطیسی تشکیل یک طیف پیوسته می دهند. یعنی در میان امواج الکترومغناطیسی هر طول موجی را می توان یافت به شرط آن که بین کوتاه ترین و بلندترین طول موج الکترومغناطیسی باشد.

- ۱) از چپ به راست طول موج افزایش می یابد.
 ۲) از چپ به راست پریود افزایش می یابد.
 ۳) از چپ به راست بسامد کاهش می یابد.
 ۴) از چپ به راست انرژی کاهش می یابد.
 ۵) از چپ به راست سرعت انتشار یکسان است و تغییری نمی نماید.

چند نکته‌ی مهم:

۱- امواج رادیویی خود از چند نوع تشکیل شده‌اند که تعدادی از آن‌ها به ترتیب افزایش طول موج به شرح زیر است:
 $LW > MW > SW > VHF > UHF$

۲- امواج نورانی خود از رنگ‌های مختلفی تشکیل شده است که تعدادی از آن‌ها به ترتیب افزایش طول موج به شرح روبرو است:

بنفش < نیلی < آبی < سبز < زرد < نارنجی < قرمز
 ۳- بلندترین طول موج نور مرئی مربوط به نور قرمز و برابر $\lambda = 7 \mu\text{m}$ و کوتاه‌ترین طول موج نور مرئی مربوط به نور بنفش و برابر $\lambda = 4 \mu\text{m}$ است.

۴- محدوده‌ی اشعه‌ی γ و اشعه‌ی x مقداری اشتراک دارد. در این محدوده‌ی مشترک با یک طول موج و بسامد مشخص هم می‌توان اشعه‌ی x یافت هم اشعه‌ی γ . تفاوت در نحوه‌ی تولید آن‌هاست. در فصل بعد می‌خوانید که اشعه‌ی γ از هسته‌ی اتم و اشعه‌ی x از الکترون‌های نزدیک به هسته ساطع می‌شوند.

۵- هرچه بسامد یک موج الکترومغناطیسی بیشتر باشد، نفوذپذیری و انرژی آن بیشتر خواهد بود.

۶- هرچه طول موج یک موج الکترومغناطیسی بیشتر باشد، دوره‌ی تناوب و سرعت آن در محیط مادی بیشتر خواهد بود.

۷- هنگامی که نور از یک محیط به طور مایل به محیط دیگری وارد می‌شود شکست پیدا می‌کند. هرچه بسامد نوری بیشتر باشد، شکست آن هم بیشتر خواهد بود. بنابراین ضریب شکست یک محیط تنها به جنس محیط بستگی ندارد بلکه به بسامد نور نیز ربط دارد. هرچه بسامد نور بیشتر باشد سرعت آن در محیط کمتر است پس ضریب شکست

$$\text{بیشتر خواهد بود} \quad (n = \frac{c}{v})$$

Note: هرگاه موجی در یک محیط حرکت نماید سرعت انتشار آن ثابت است (مانند امواج الکترومغناطیس در خلاء)

بنابراین بسامد با طول موج آن رابطه عکس پیدا می‌نماید.

$$v = \lambda f \rightarrow \lambda = \frac{c}{f}$$

* نکات مرتبط با نور مرئی :

$$\frac{1}{\text{ضریب شکست}} \propto \text{میزان انحراف} \propto \text{انرژی} \propto \frac{1}{\text{پریود}} \quad \text{بسامد در منشور}$$

نور	بسامد	انرژی	انحراف در منشور	ضریب شکست در منشور	طول موج	پریود
قرمز	Min	Min	Min	Min	Max	Max
بنفش	Max	Max	Max	Max	Min	Min

Test: اگر سرعت انتشار و پریود موج فرو سرخ به ترتیب T_1, V_1 باشد و سرعت انتشار و پریود موج فرابنفش به ترتیب T_2, V_2 باشد کدام مرد صحیح است؟

$$T_1 > T_2, V_1 > V_2 \quad (2)$$

$$T_2 > T_1, V_1 > V_2 \quad (1)$$

$$T_1 > T_2, V_1 = V_2 \quad (4)$$

$$T_2 > T_1, V_1 = V_2 \quad (3)$$

اگر یه جدول خیلی مهم تو کتاب درسی هست در مورد برخی از ویژگی‌های امواج الکترومغناطیسی. پیشنهاد من کنم حتماً تا جایی که می‌تونید اونرو خوب بخوینید. ازش سؤال زیاد اومنده ...

جدول ۲-۱- نحوه‌ی تولید، آشکارسازی و کاربرد طیف موج‌های الکترومغناطیس

نام و حدود طول موج	چشممه	وسایل آشکارسازی	بعضی از ویژگی‌های خاص و کاربرد
پرتو گاما (γ)	هسته‌ی مواد رادیو اکتیو و پرتوهای کیهانی	شمارش گر گایگر- مولر و فیلم عکاسی	فوتون‌های با انرژی بسیار بالا و با قدرت نفوذ بسیار زیاد، خیلی خطیرناک کاربرد: بافت‌های سرطانی را از بین می‌برد، برای پیدا کردن ترک در فلزات، برای ضد عفونی کردن تجهیزات و وسایل
پرتوی ایکس (X)	لامپ پرتو X	فیلم عکاسی و صفحه‌ی فلوئورسان	فوتون‌های بسیار پرانرژی و با قدرت نفوذ زیاد، خیلی خطیرناک کاربرد: استفاده در پرتوگاری، استفاده در مطالعه‌ی ساختار بلورها، معالجه‌ی بیماری‌های پوستی
فراابنفش (UV)	خورشید، جسم‌های خیلی داغ، جرقه‌ی الکتریکی، لامپ بخار جیوه	فیلم عکاسی، فوتول	ویژگی‌ها: توسط شیشه جذب می‌شود، سبب بسیاری از واکنش‌های شیمیایی می‌شود، یاخته‌های زنده را از بین می‌برد. کاربرد: لامپ‌های UV در پزشکی
نور مرئی (سین)	خورشید، جسم‌های DAG، لیزرها	چشم، فیلم عکاسی، فوتول	ویژگی‌ها: در دیدن اجسام نقش اساسی دارد، برای رشد گیاهان و عمل فتوسترنز نقش حیاتی دارد. کاربرد: در سیستم‌های مخابراتی (لیزر و تارهای نوری) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فرو سرخ (IR)	خورشید، جسم‌های گرم و داغ	فیلم‌های مخصوص عکاسی	ویژگی: هنگامی که جذب می‌شود، پوست را گرم می‌کند. کاربرد: برای گرم کردن، برای فیلم‌برداری و عکاسی در مه و تاریکی، عکاسی IR توسط ماهواره‌ها
رادیویی 2 m(VHF)	اجاق‌های مایکروویو، آنتن‌های رادیویی و تلوزیونی	رادیو و تلویزیون	کاربرد: در آشپزی، رادیو، تلویزیون، مخابرات ماهواره‌ای و در رادارها برای آشکارسازی هواپیما، موشک و کشتی

Note: تمامی امواج الکترومغناطیس بجز امواج رادیوئی در مقابل انواع فیلم عکاسی خود را آشکار می‌سازند.

Note: چشم فقط امواج الکترومغناطیس مرئی را می‌تواند آشکار سازد.

Note: تفاوت و نحوه‌ی تخصیص امراض لا از X چیست؟ همانطور که گفته شد نحوه‌ی تولید آنها را من سُخّیم آنهاست.

• نحوه تولید امواج الکترو مغناطیس


عامل اصلی ایجاد امواج الکترو مغناطیس ذرات **باردار شتابدار** هستند.
موج های الکترو مغناطیس چه نوعند و کدام ویژگی را دارند.

۱) موج های طولی، حامل بار الکتریکی نیستند ۲) موج های عرضی، حامل بار الکتریکی نیستند

۳) موج های عرضی، حامل بار الکتریکی می باشد ۴) موج های طولی، حامل بار الکتریکی می باشد.

پاسخ: ...امواج الکترو مغناطیس یک باردار شتابدار می باشد و موج عرضی ایجاد حاصل نمی شود.

Note: وقتی ذره بارداری شتابدار می شود بخشی از انرژی خود را بصورت موج های الکترو مغناطیس گسیل می کند.



(تشکیل موج های الکترو مغناطیس توسط آتن)

در آتن یک میع ولتاژ متواب (AC) برای ایجاد نوسان

بار الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد در نتیجه ذرات
شتابدار می شوند.

ولتاژ خروجی این مولا سینوسی است در نتیجه
بار روی میله دائم تغییر می کند.

۱) در لحظه $t=0$ بار روی میله بالائی بیشینه و مثبت و روی میله پائینی بیشینه و منفی است (جهت میدان بطرف پائین)

۲) در لحظه $t=T/4$ میدان صفر می شود زیرا بارها کاهش می یابند.

۳) در لحظه $t=T/2$ مجدداً بارها زیاد شده و بیشینه شده و جای آنها عرض می شود (جهت میدان عرض شده و به طرف بالا) و غیره

۴) تغییر بارهای الکتریکی در میله ها سبب ایجاد جریان الکتریکی در میله ها می شود.

۵) در اثر این جریان یک میدان مغناطیسی در اطراف میله تولید می شود که بر میدان الکتریکی عمود است.

۶) با گسترش این دو در میدان E ، B عسود بر هم امواج الکترو مغناطیس حاصل می شود.

• شرط تداخل امواج نورانی


موج های فاز و هم سامن نور می توانند عمل تداخل را انجام دهند. جون در سور علا سی توشه دو منع نوری هم فاز و هم

نموده دانه را نیم جلوی یک سمع نوری دو سکاف باریک ایجاد می کیم سور منع قسم شور از صفحه تکافها به دو منع

نوری هم فاز و هم سامن مبدل می شود که می توانند عمل تداخل را انجام دهند (مثل آرمایش بانگ)

• آزمایش یانگ

اگر پرده ای در مقابل صفحه شکافها قرار دهیم نوارهای تاریک و روشن بر روی پرده مشاهده می شود. نوار مرکزی



فاصله دو شکاف $\leftarrow a$ فاصله پرده تا صفحه دو شکاف $\leftarrow D$

طول موج نور آزمایش $\leftarrow \lambda$ شماره نوار روشن یا تاریک $\leftarrow n$ یا λ

فاصله نوار روشن یا تاریک تا نوار مرکزی $\leftarrow x$

۱- نوارهای روشن: این نوارها در محل هایی تشکیل می شوند که اختلاف راهشان تا دو منبع نوری مضرب زوج

$$\delta = 2n \frac{\lambda}{\rho} \quad \text{مضرب صحیح بـ ۲ است و دو نوری که در این نقاط بهم می رسد اثر سازنده روی یکدیگر دارند.}$$

۲) نوارهای تاریک: این نوارها در محل هایی تشکیل می شوند که اختلاف راهشان تا دو منبع نوری مضرب فرد $\frac{\lambda}{\rho}$ است و دو نوری که در این نقاط بهم می رسد اثر ویرانگر روی یکدیگر دارند.

$$\tan \alpha = \tan \beta$$

از طرفی چون α کوچکتر است:

$$\Rightarrow \sin \alpha = \tan \beta \rightarrow \frac{\delta}{a} = \frac{\alpha}{D} \rightarrow x = \frac{D}{\alpha} \delta$$

• رابطه پایه در آزمایش یانگ

$$\begin{cases} \delta = 2n \frac{\lambda}{\rho} & \text{اختلاف راه درست} \\ \delta = 2n \frac{\pi}{\rho} = n\pi & \text{اختلاف زمان درست} \\ \Delta \phi = 2n\pi & \text{اختلاف فاز درست} \end{cases}$$

$$\delta = \begin{cases} n\lambda & \text{روشن} \\ (2m-1) \frac{\lambda}{\rho} & \text{تاریک} \end{cases}$$

$$\lambda = \frac{ax}{nD} : \text{نمودار نادر} \quad \lambda = \frac{an}{(m-\gamma)\rho} : \text{نمودار}$$

$$\begin{cases} \delta = (2m-1) \frac{\lambda}{\rho} & \text{اختلاف راه درست} \\ \Delta t = (2m-1) \frac{\pi}{\rho} & \text{اختلاف زمان درست} \\ \Delta \phi = (2m-1) \pi & \text{اختلاف فاز درست} \end{cases}$$

$$\lambda = \frac{an}{(m-\gamma)\rho D}$$


Test: اختلاف راه دو پرتو نوری که در آزمایش دو شکاف یانگ به یک نقطه رسیده اند ۳ برابر طول موج است این پرتو نوار است.

۱) سومین - تاریک ۲) دومین - تاریک ۳) چهارمین - روشن ۴) سومین - روشن

Test: در آزمایش یانگ طول موج نور مورد آزمایش 400 نانومتر است اختلاف زمان رسیدن دو پرتو نور به محل نوار روشن سوم چند ثانیه است:

$$2 \times 10^{-15} \quad (4) \quad 4 \times 10^{-10} \quad (3) \quad 4 \times 10^{-12} \quad (2) \quad 4 \times 10^{-7} \quad (1)$$

• فاصله دو نوار متواالی از یکدیگر




اگر در فرمول نوار روشن بجای $n=1$ قرار دهیم $I = I_0 \sin^2(\frac{\pi d}{\lambda})$ بدست می آید که به

عنوان خوانده می شود:

فاصله اولین نوار روشن تا نوار مرکزی

فاصله دو نوار روشن متواالی



فاصله دو نوار تاریک متواالی

$$\lambda = \frac{an}{nD} \rightarrow \lambda = \frac{ax_1}{1 \times D} \rightarrow x_1 = \frac{\lambda D}{a}$$

* عرض دو نوار تداخلی (I)

۱) در آزمایش یانگ عرض تمامی نوارهای تاریک و تمامی نوارهای روشن با یکدیگر برابر است.

۲) عرض هر نوار (I) برابر نصف مقدار x_1 می باشد.

$$I = \frac{x_1}{2} \Rightarrow I = \frac{\lambda D}{2a}$$

* ۱) عرض هر نوار تداخلی با طول موج رابطه مستقیم دارد. $I \propto \lambda$

$$\frac{I}{I_0} = \frac{\lambda'}{\lambda} \times \frac{D'}{D} \times \frac{a'}{a} \Rightarrow I \propto D$$

* ۲) عرض هر نوار تداخلی با فاصله بین نوارها رابطه مستقیم دارد. $I \propto D$

ارتباطات

* ۳) عرض هر نوار تداخلی با فاصله دو نوار روابطی دارد. $I \propto \frac{1}{a}$

Note: اگر آزمایش یانگ را یکبار با نور قرمز و بار دیگر با نور بنفش انجام دهیم عرض نوار تداخلی با نور می شود.

یشتر است. (جهن طبق موج نور قرمز سسته به نفخ بسته می باشد.)

Note: چون ضریب شکست هر محیطی از هوا بزرگتر است (۱/۰۷) اگر آزمایش یانگ را غیر از هوا در محیط دیگری انجام

دهیم عرض نوارها ... کم می شود متلاع اگر آزمایش در آب به ضریب شکست $\frac{4}{3}$ انجام شود عرض هر نوار $\frac{3}{4}$ برابر می شود.

* فاصله دو نوار از یکدیگر

اگر در تست فاصله دو نوار معین از یکدیگر را بخواهند ابتدا با توجه به روشن یا تاریک بودن نوار و شماره آن فاصله هر نوار را تغییر مرکزی محاسبه و سپس:

(۱) اگر دو نوار در یک طرف نوار مرکزی قرار داشته باشند تفاصل این دو فاصله را محاسبه می کنیم

$$\Delta x = |x_1 - x_2|$$

(۲) اگر دو نوار در طرفین نوار مرکزی باشند، مجموع این دو فاصله را محاسبه می کنیم.

$$\Delta x = x_1 + x_2$$

مثال: در سوال مطرح شده در بالا مطلوبست: میتوانم مولع معنی را قبل!

(الف) فاصله نوار روشن سوم از یک طرف نوار مرکزی تا نوار تاریک هفتم از طرف دیگر نوار مرکزی

(ب) فاصله نوار روشن سوم از یک طرف نوار مرکزی تا نوار تاریک هشتم از همان طرف نوار مرکزی

Test: در آزمایش یانگ طول موج نور مورد آزمایش ۶۰۰۰ انگstrom و فاصله نوار روشن دهم تا نوار مرکزی ۱۲ میلیمتر

ست اگر ایر آزمایش عیناً با نوری بطول موج ۴۰۰۰ انگstrom احتمال شود عرض نوار تداخلی جقدر می شود.

۱) ۲mm / ۳mm / ۴mm / ۵mm / ۶mm

Note: منگامی که آزمایش یانگ با دو نور مختلف انجام شود و دو نوار معینی از این دو نور بر روی پرده بر یکدیگر

منطبق شوند در این صورت هر دو نوار تا نوار روشن مرکزی فاصله مساوی دارند و ۳ حالت پیش می آید: $x_1 = x_2$

۱) شرط آنکه نوار روشن ۲۰۰۰nm نور اول بر نوار روشن ۲۰۰۰nm نور دوم منطبق شود:

$$n\lambda = n'\lambda' \rightarrow \frac{\lambda}{\lambda'} = \frac{n'}{n}$$

۲) شرط آنکه نوار تاریک ۲۰۰۰nm نور اول بر نوار تاریک ۲۰۰۰nm نور دوم منطبق شود:

$$\frac{\lambda}{\lambda'} = \frac{m - 0.5}{m' - 0.5} \rightarrow \frac{\lambda}{\lambda'} = \frac{2m - 1}{2m' - 1}$$

۳) شرط آنکه نوار روشن ۲۰۰۰nm نور اول بر نوار تاریک ۲۰۰۰nm نور دوم منطبق شود:

$$\frac{\lambda}{\lambda'} = \frac{m - 0.5}{n}$$

مثال: آزمایش یانگ را با دو نور به طول موج های ۴۰۰۰nm و ۵۰۰۰nm انجام داده ایم مشاهده نمودیم که پنجمین نوار روشن نور اول بر

هشتمین نوار تاریک نور دوم منطبق شده است نسبت λ به λ' چندراست.

۱) آزمایش یانگ همواره باید با یک پرتو تک رنگ انعام شود.

۲) اگر در آزمایش یانگ از نور سفید استفاده شود در محلی که برای یک رنگ نور نوار روشن داریم برای رنگ دیگر نوار تاریک مسکن است داشته باشیم و همین موجب بی نظمی می شود. (امانوار روشن مرکزی تغییری تواند ندارد)

* فاصله n نوار متواالی از یکدیگر

۱) فاصله n نوار متواالی از یکدیگر برابر $\frac{1}{(n-1)}$ می باشد.

$$\underbrace{(n-1)x}_{\text{فاصله}} \times$$

۲) فاصله n نوار روشن متواالی از یکدیگر یا n نوار تاریک متواالی از یکدیگر برابر $\frac{1}{(n-1)}$ می باشد.

مثال: در آزمایش یانگ فاصله دو شکاف نورانی از یکدیگر برابر $2mm$ و فاصله پرده از دو شکاف برابر $1m$ است اگر ضرل موج نور مورد آزمایش برابر $600\text{ }\mu\text{m}$ باشد به سوالات زیر پاسخ دهید.

a) فاصله چهار نوار متواالی را از یکدیگر ۱) $15mm$ ۲) $45mm$ ۳) $9mm$ ۴) $2mm$

b) فاصله چهار نوار تاریک متواالی از یکدیگر ۱) $15mm$ ۲) $45mm$ ۳) $9mm$ ۴) $6mm$

c) اگر پهنهای هر نوار در هوا $4mm$ باشد فاصله ۳ نوار متواالی از یکدیگر چقدر است ($\frac{1}{n-1} = \frac{4}{3}$ آب)

۱) $12mm$ ۲) $8mm$ ۳) $4mm$ ۴) $9mm$



۱) فیزیک نوین: مجموعه قانون‌ها و نظریه‌هایی که به توجیه پدیده‌هایی می‌پردازد که با فیزیک کلاسیک قابل توجیه نیست.

۱) نسبیت: مربوط به مطالعه‌ی پدیده‌ها در سرعت‌های بسیار زیاد و نزدیک به سرعت نور است.

۲) کوانتم: مربوط به مطالعه‌ی پدیده‌ها در مقیاس‌های بسیار کوچک مثل مولکول‌ها، اتم‌ها و ذره‌های ریزی

که اتم‌ها را می‌سازند.

۲) تابش از سطح اجسام: از سطح همه‌ی اجسام در هر دمایی موج‌های الکترومغناطیسی گسیل می‌شود. گسیل موج‌ها

الکترومغناطیسی از سطح جسم‌ها را تابش گرمایی نیز می‌نامند.

* اگر بین طول موج‌هایی که در یک طیف وجود دارد فاصله‌ای نباشد آن طیف را پیوسته گویند. (مثل طیف نور سفید عبور داده شده از منشور)

* هنگامی که یک جسم گرم می‌شود خواص امواج ساطع شده توسط آن نیز تغییر می‌کند.

* تابش گسیل شده از هر جسم به دمای آن و برخی از خصوصیت‌های سطح آن بستگی دارد و در آن همه‌ی طول موج‌ها از فروسرخ و مرئی و فرابینفس به صورت یک طیف پیوسته وجود دارد.

* در دمای اتاق بیشتر تابش گسیل شده دارای طول موج‌هایی در ناحیه‌ی فروسرخ است که ما با چشم نمی‌بینیم و فقط گرمای آن را حس می‌کنیم. و با بالا رفتن دما این طول موج‌ها کوتاه‌تر شده و جسم بیشتر نور مرئی از خود گسیل می‌کند.

* هر جسم بخشی از انرژی تابشی فروودی بر سطح خود را جذب می‌کند و بقیه را یا بازمی‌تاباند و یا از خود عبور می‌دهد.

۳) ضریب جذب: نسبت مقدار انرژی تابشی جذب شده توسط هر جسم به انرژی تابش فروودی را ضریب جذب آن جسم می‌نامند و آن را با a_λ نشان می‌دهند.

$$\text{انرژی تابشی جذب شده با طول موج } \lambda = \frac{a_\lambda}{\text{انرژی تابشی فروودی با طول موج } \lambda}$$

۱) نکته: ضریب جذب هر جسم به خصوصیات سطح آن جسم بستگی دارد و مقدار آن برای طول موج‌های متفاوت یکسان نیست.

۲) نکته: همواره $0 \leq a_\lambda \leq 1$ که بهترین جذب کننده جسمی است که تمام تابش فروودی را جذب کند و برای آن $a_\lambda = 1$ می‌باشد.

۳) جسم سیاه: جسمی که بتواند همه‌ی طول موج‌های تابش فروودی را به طور کامل جذب کند و برای همه‌ی طول موج‌ها $a_\lambda = 1$ باشد. شدت تابشی یک جسم: مقدار کل انرژی موج‌های الکترومغناطیسی‌ای که در بازه‌ی زمانی یک ثانیه از واحد سطح آن جسم گسیل می‌شود و این انرژی هم به دما و هم به ویژگی‌های سطح آن جسم بستگی دارد.

۴) نکته: هر چه ضریب جذب یک جسم بالاتر باشد، تابندگی آن بیشتر خواهد بود. بنابراین جسم سیاه دارای بالاترین شدت تابشی در هر دما است.

۵) نکته: (جسم سیاه بهترین گسیل کننده موج‌های الکترومغناطیس و همچنین بهترین جذب کننده‌ی این امواج است).

۶) نکته: جسم سیاه با جسم‌های به رنگ سیاه فرق دارند. جسم‌های به رنگ سیاه همه‌ی نور مرئی‌ای را که بر آنها می‌تابد، جذب می‌کنند. پس هر جسم سیاه رنگ الزاماً جسم سیاه نیست، چون ممکن است ضریب جذب آن برای طول موج‌های غیرمرئی کمتر از یک باشد.

* برای ایجاد جسم سیاه، در سطح یک جسم تو خالی سوراخ ریزی ایجاد می‌کنند. سطح این سوراخ با تقریب بسیار خوبی ویژگی جسم سیاه را دارد، یعنی همه‌ی تابش فروودی را جذب می‌کند و پرتو ورودی به آن، شناسی برای خروج از آن ندارد و در هر فروود بر دیواره‌های درونی کاواک (فضای درونی جسم تو خالی) بخشی از انرژی خود را از دست می‌دهد.

۷) تابندگی جسم سیاه:

* مقدار تابش گسیل شده را تابندگی گویند. تابندگی یک جسم در هر طول موج برابر است با مقدار انرژی موج‌های الکترومغناطیسی با طول موج‌های مشخص λ در واحد زمان از واحد سطح جسم گسیل می‌شود.

هر چه دمای جسم بالاتر باشد، بیشینه‌ی منحنی، یعنی طول موجی که با بیشترین تابندگی گسیل می‌شود، به طرف طول موج‌های کوتاه‌تر می‌رود، علاوه بر این شدت تابشی کل گسیل شده نیز با افزایش دما، بیشتر می‌شود. (مساحت زیر سطح نمودار برای هر دما برابر است با شدت تابشی)

- * یک جمله‌ی غلط: هرچه دما بالاتر باشد، تابندگی بیشتر است. (چون به طول موج هم بستگی دارد)
 - * یک جمله‌ی درست: هرچه دما بالاتر می‌رود شدت تابش بیشتر می‌شود. (چون مساحت زیر نمودار افزایش می‌یابد)
- نکته:** با افزایش دمای جسم، طول موج مربوط به بیشترین مقدار تابندگی توسط جسم از مادون قرمز به سمت فرابنفش جا بجا می‌شود.


شدت تابشی: R

تابندگی در هر طول موج: I_λ

$$R = \int I_\lambda d\lambda$$

۶) ناتوانی فیزیک کلاسیک:

- * حرکت شتابدار ذرات باردار منجر به گسیل موج الکترومغناطیسی در فضای می‌شود. تابش گرمایی از سطح یک جسم نیز از نوسان‌های ذره‌های بارداری که درون جسم و در نزدیکی سطح آن واقع‌اند، سرچشمه می‌گیرد.



- * فیزیکدانان با به کار بردن قانون‌ها و مفهوم‌های فیزیک کلاسیک (مثل مورد فوق) نتوانستند منحنی‌های تجربی را توجیه کنند.

محاسبات کلاسیک پیش‌بینی می‌کند که مقدار انرژی تابشی گسیل شده با طول موج کوتاه باید نامتناهی باشد، در حالی که نمودار تجربی محدود بودن این مقدار را نشان می‌دهد.

- * یک مورد ناسازگاری دیگر آنکه، با توجه به محاسبات کلاسیک منحنی تابندگی بر حسب طول موج هیچ مقدار بیشینه‌ای ندارد (دارای اکسترمم نیست) ولی همان‌طور که منحنی تجربی نشان می‌دهد، این منحنی یک مقدار بیشینه دارد.

- * پلانک با ارائه نظریه کوانتومی خود درباره تابش توانست نتیجه‌های تجربی به دست آمده را توجیه کند. اساس نظریه پلانک برای فرض استوار بود که انرژی تابشی جسم کوانتومی است.

۷) کمیت کوانتومی:

$$q = ne \quad \text{بر حسب } e \text{ کوانتیده است} \quad \text{پایه کوانتوم } \rightarrow q = ne \quad \text{کمیت کوانتوم}$$

- ۱) گستته (کوانتومی): [بار یک ذره، تعداد دانش‌آموزان، تعداد سکه‌های تلفن و ...] تنها می‌توانند مقدارهای خاصی را اختیار کنند. کمترین مقدار یک کمیت کوانتومی را مقدار پایه یا «کوانتوم» آن کمیت می‌خوانند.
- ۲) پیوسته (قد افراد، انرژی، مساحت یک زمین، حجم یک ظرف): هر مقداری را می‌تواند اختیار کند.

- ۸) نظریه پلانک درباره تابش: « h کوانتوم انرژی تابشی است که در آن $S = h \nu / 6.63 \times 10^{-34}$ ثابت پلانک است. و ν بسامد موج گسیل شده است. n عدد کوانتومی و برابر تعداد فوتون تابشی است.

- * انرژی که جسم به صورت موج‌های الکترومغناطیسی گسیل می‌کند، همواره مضرب درستی از یک مقدار پایه است و این مقدار پایه به بسامد موج الکترومغناطیسی بستگی دارد. انرژی یک موج الکترومغناطیسی با بسامد ν برابر است با:

$$E = nh\nu \quad \text{در این رابطه به جای } \frac{C}{\lambda} = n \text{ هم می‌توان قرار داد.}$$

- * نتیجه آنکه، چون انرژی‌ای که یک الکترون در اتم می‌تواند جذب یا گسیل کند کوانتومی است، پس الکترون در گسیل یا جذب انرژی نمی‌تواند هر مقداری را گسیل یا جذب کند. یعنی انرژی گسیل شده یا جذب شده توسط الکترون گستته است.

- ۹) الکترون ولت: یک الکترون ولت برابر تغییر مقدار انرژی یک الکترون تحت ولتاژ یک ولت است. حال آنکه یک ژول تغییر مقدار انرژی بار الکتریکی یک کولن تحت ولتاژ یک ولت است.

بار	انرژی
1 C	1 J
$1/6 \times 10^{-19}$?

$$\Rightarrow ? = 1 \text{ eV} = 1/6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

* ثابت پلانک بر حسب $eV.s$ برابر است با:

$$\frac{1 \text{ eV.s}}{?} = \frac{1/6 \times 10^{-19} \text{ J.s}}{6/63 \times 10^{-34} \text{ J.s}} \Rightarrow ? = 4/14 \times 10^{-15} \text{ eV.s}$$


کوانتوم رنگ معینی از نور مرئی، برابر $4/14 \times 10^{-15} \text{ eV.s}$ است. رنگ این نور را مشخص کنید.

مثال :

حل : نور بنفس

$$E = h\nu \Rightarrow 5 \times 10^{-19} = 6/63 \times 10^{-34} \times \nu \Rightarrow \nu = 7/5 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

۵) پدیده فتوالکتریک: هر تر مشاهده کرد که وقتی نوری با طول موج بسیار کوتاه (مثلاً نور فرابنفس) به کلاهک فلزی یک الکتروسکوپ باردار منفی می‌تابد، باعث تخلیه ای الکتروسکوپ می‌شود.




این تخلیه ای الکتریکی، به دلیل جداسدن الکترون‌ها از سطح کلاهک فلزی روی داده است. جدا کردن الکترون‌ها از سطح یک فلز توسط تاباندن نور بر آن را پدیده فتوالکتریک و الکترون‌های گسیل شده از سطح فلز را فتوالکترون می‌نامند.


در دستگاه مقابل، اگر نوری بر الکترود A تابد هر قدر هم که ولتاژ بالا باشد، جریانی در مدار مشاهده نمی‌شود. ولی هنگامی که نوری با بسامد مناسب به الکترود A بتابد جریان در مدار برقرار می‌شود.

تاباندن نور باعث جداسدن فتوالکترون‌ها از سطح الکترود A و گسیل آنها شده است. اگر این الکترون‌ها انرژی جنبشی کافی را داشته باشند، به الکترود B می‌رسند و جریان برقرار می‌شود.

نکته: جریان فتوالکترونی در زمانی بسیار کوتاه برقرار می‌شود که فیزیک کلاسیک قادر به توجیه آن نیست.



نکته: با افزایش تعداد فوتون‌ها (افزایش شدت تابش الکترومغناطیس) جریان فتوالکتریکی افزایش می‌یابد.




اگر W / m^2 کوچکتر باشد، هیچ الکترونی از فلز خارج نمی‌شود.
۶) طیف نمایی: در این بحث طیف گسیل شده از اتم‌ها را که بر مبنای فیزیک کلاسیک قابل تعبیر نیست، بیان می‌کنیم. نیوتون برای نخستین بار با گذراندن نور خورشید از منشور «طیف نور سفید» را تشکیل داد. نیوتون نشان داد که نور سفید آمیزه‌ای از رنگ‌های مختلف است. اکنون می‌دانیم نور سفید از طول موج‌های مختلف (400 nm تا 700 nm مربوط به نور بنفس تا قرمز) تشکیل شده است و طیف آن یک طیف پیوسته است.

۷) طیف اتمی:

* دیدیم که تابش گرمایی که از سطح جسم جامد گسیل می‌شود، دارای طیف پیوسته است.

* نوع دیگری از تابش، تابش توسط لامپ‌های حاوی بخار بسیار رقیق عنصرها است.



* این لامپ به صورت لوله‌های باریک شیشه‌ای هستند که درون آنها یک گاز رقیق در فشار کم وجود دارد و الکترود آند و کاتد در دو انتهای لوله قرار دارند. اگر بین این دو الکترود ولتاژ بالایی برقرار شود، اتم‌های گاز درون لامپ شروع به گسیل نور می‌کنند.

* نوری که از لامپ‌های حاوی بخار عنصرهای متفاوت گسیل می‌شود، با یکدیگر متفاوت‌اند.

* طیف اتمی جیوه، خط‌هایی در ناحیه فرابینفس دارد و یک لامپ بخار جیوه مقدار زیادی نور فرابینفس نیز گسیل می‌کند.

* درون لامپ‌های فلورسان (مهاتابی) بخار جیوه وجود دارد اما دیواره‌ی درونی این لامپ‌ها با پوشش نازکی از یک ماده‌ی شیری رنگ (مخلوطی از بورات کادمیوم، سیلیکات روی و تنگستات کلسیم) پوشانده شده است و این ماده طوری است که اگر نور تکفام در ناحیه فرابینفس بر آن بتابد، از خود نور سفید گسیل می‌کند.

* طیف نور گسیل شده از بخارهای عناصر به صورت زمینه تاریک و چند خط روشن است که این خطوط برای هر عنصر منحصر به فرد و معرف آن عنصر است.

* طیف اتمی حاصل از نور گسیل شده از بخار عنصرها را طیف گسیلی (نشری) آن اتم‌ها گویند.

(۱۳) طیف جذبی: اگر نور سفید را از داخل بخار یک عنصر عبور دهیم، در نور سفید خطوط تاریکی ایجاد می‌شود. که این خطوط همان طول موج‌هایی را دارند که در طیف اتمی بخار عنصر تابش می‌کند.

نکته: طیف جذبی و طیف اتمی یک عنصر مکمل یکدیگر هستند.

نکته: طیف نور خورشید یک طیف جذبی است چراکه عناصر اطراف جو خورشید بعضی از خطوط (خطوط فرانهوفر) را حذف کرده‌اند. مطالعه‌ی طیف‌های گسیلی و جذبی عنصرهای مختلف نشان می‌دهد که:

۱) هم در طیف گسیلی و هم در طیف جذبی هر عنصر طول موج‌های معینی وجود دارد که از ویژگی‌های مشخصه‌ی آن عنصر است. یعنی طیف‌های گسیلی و جذبی هیچ دو عنصری مثل هم نیست. (مثل اثر انگشت افراد می‌تواند برای شناسایی اتم‌ها به کار رود)

۲) اتم هر عنصر دقیقاً همان طول موج‌هایی را از نور سفید جذب می‌کند، که اگر دمای آن به اندازه‌ی کافی بالا رود و یا به هر صورت دیگری برانگیخته شود، آن‌ها را تابش می‌کند.

* تهیه و بررسی طیف‌های گسیلی و جذبی را طیف نمایی می‌نامند.

(۱۴) درک سازو کار جذب و گسیل نور به وسیله اتم‌ها از دیدگاه کلاسیک ساده است، زیرا بنابر نظریه‌ی کلاسیکی، یک اتم در صورتی نور گسیل می‌کند که به طریقی (مانند بالا بردن دما، برخورد با سایر اتم‌ها یا توسط میدان‌های الکتریکی) به الکترون‌های آن انرژی داده شود، در نتیجه الکترون‌ها با به دست آوردن انرژی ارتعاش می‌کنند و موج‌های الکترومغناطیسی به وجود می‌آید و نور گسیل می‌کنند اما فیزیک کلاسیک در خصوص طیف اتمی نمی‌تواند موارد زیر را توجیه کند:

الف) چرا اتم‌های همه عناصر، امواج با طول موج یکسان گسیل نمی‌کنند؟

ب) چرا هر عنصر طول موج خاص خود را دارد؟

در مورد جذب نور هم، از دیدگاه کلاسیک، می‌توان گفت که وقتی نور به یک اتم می‌تابد، نوسان میدان الکتریکی ناشی از نور فروندی، باعث می‌شود که الکترون‌های اتم شروع به ارتعاش کنند و نور فروندی را جذب کنند. ولی فیزیک کلاسیک در خصوص طیف جذبی نمی‌تواند توجیه کند که؛ چرا هر عنصر تنها طول موج‌های خاص را از نور سفید جذب می‌کند و بقیه طول موج‌ها را جذب نمی‌کند.

(۱۵) رابطه ریدبرگ - بالمر: اگر در اتم هیدروژن، الکترونی از تراز بالاتر n' (تراز مبدأ) به تراز پائین‌تر n (تراز مقصد) بیاید، آن‌گاه انرژی خود را به شکل فoton آزاد می‌کند که طول موج تابش شده برابر است با:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n'^2} \right)$$

* منظور از رشته یا سری تمام طول موج‌هایی است که از مبدأهای متفاوت بر مقصد خاصی ختم می‌شوند.

نکته: هر چه تراز n بالاتر و n' پائین‌تر باشد (اختلاف n و n' زیاد باشد) آن‌گاه طول موج گسیل شده کوچک‌تر و بسامد آن بیشتر است و در نتیجه انرژی موج گسیل شده بیش‌تر خواهد بود.

* فقط رشته‌ی بالمر قابل دیدن است.

نام رشته	مقدار 'n' (تراز مقصد)	رابطه‌ی ریدبرگ مربوط	مقدار 'n' (تراز مبدأ)	گستره‌ی طول موج
لیمان	۱	$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right)$	$n = 2, 3, 4, \dots$	فراپنهش
بالمر	۲	$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$	$n = 3, 4, 5, \dots$	فراپنهش و مرئی
پاشن	۳	$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right)$	$n = 4, 5, 6, \dots$	فروسرخ
براکت	۴	$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2} \right)$	$n = 5, 6, 7, \dots$	فروسرخ
پفوند	۵	$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2} \right)$	$n = 6, 7, 8, \dots$	فروسرخ

آنچه
آنچه
آنچه
آنچه

نمایش طول موج

کمترین بسامد گسیل شده در رشته‌ی براکت چند برابر کمترین بسامد گسیل شده در رشته‌ی پفوند است؟

مثال :


حل :

$$\frac{\frac{C}{\lambda} - \frac{1}{n^2}}{\frac{C}{\lambda} - \frac{1}{n'^2}} = \frac{\frac{1}{16} - \frac{1}{n^2}}{\frac{1}{25} - \frac{1}{n'^2}} = \frac{\frac{1}{16} - \frac{1}{25}}{\frac{1}{25} - \frac{1}{36}} = \frac{9 \times 36}{16 \times 11} = \frac{81}{44}$$

* وجود خطاهای طیفی متفاوت برای اتم‌ها و رابطه‌ی ساده و دقیقی مثل رابطه‌ی ریدبرگ برای طیف اتم هیدروژن، لزوم داشتن الگویی برای اتم را نشان می‌دهد. الگویی که بتوان به کمک آن این نتیجه‌های تجربی را توجیه کرد.

۲) الگوهای اتمی:

۱- تامسون: این دانشمند موفق به کشف الکترون شد و نخستین الگوی اتمی را به صورت زیر ارائه داد که اتم به صورت توزیع کروی یکنواختی از جرم و بار مثبت در نظر گرفته شد که الکترون‌ها (بار منفی) مانند کشمکش‌های درون یک کیک کشمکشی درون آن قرار دارند. رادرفورد با آزمایش‌های خود به نتایجی ناسازگار با مدل فوق رسید و نشان داد که بار مثبت اتم باید در بخش کوچکی در مرکز اتم متمرکز باشد.



۲- رادرفورد: همه‌ی بار مثبت اتم در یک ناحیه‌ی مرکزی با حجم بسیار کوچکی به نام هسته متمرکز شده است و اطراف آن را الکترون‌ها با بار منفی، در فاصله‌ای زیاد احاطه کرده‌اند، به گونه‌ای که می‌توان گفت فضای بین هسته و الکترون‌ها خالی است. ولی چون، وی در مدل خود هیچ اشاره‌ای به چگونگی حرکت الکترون‌ها نکرد، یک اشکال پیش می‌آید:

* اگر الکترون‌ها، نسبت به هسته ساکن باشند، باید تحت تأثیر نیروی ریاضیکی الکتریکی، روی هسته سقوط کنند و اتم ناپایدار باشد و ساختار داخلی آن در هم فرو ریزد که این موضوع خلاف واقعیت است.

* اگر هم فرض کنیم که الکترون‌ها به دور هسته در گردش باشند، باز هم این حرکت پایدار نمی‌ماند، چون؛ حرکت الکترون به دور هسته یک حرکت شتابدار توسط یک ذره باردار است و بنابر نظریه‌ی الکترومغناطیسی کلاسیک باید این الکترون، موج الکترومغناطیسی گسیل کند و بسامد موج گسیل شده با بسامد حرکت مداری الکترون برابر است.

با گسیل موج الکترومغناطیسی، از انرژی الکترون کاسته می‌شود و این کاهش انرژی با توجه به آن‌چه در مبحث حرکت دایره‌ای دیدیم، باعث می‌شود که شعاع مدار الکترون به دور هسته کوچکتر و بسامد حرکت آن بیشتر شود، در نتیجه بسامد موج الکترومغناطیس گسیل شده نیز به تدریج زیاد می‌شود.

به این ترتیب باید طیف موج الکترومغناطیسی گسیل شده از اتم، پیوسته باشد و الکترون پس از گسیلهای متوالی موج‌های الکترومغناطیسی روی هسته بیفتند.

تذکرہ: اشکال مدل اتمی رادرفورد ۱) عدم توجیه پایداری اتم ۲) عدم توجیه طیف گسسته اتمی بود.

۳- بور: برای حل مشکل ناپایداری الگوی اتمی رادرفورد و با توجه به طیف گسسته‌ی تابش شده از اتم‌ها و رابطه‌ی تجربی ریدبرگ - بالمر برای طیف اتم هیدروژن، با الهام از نظریه‌های کوانتمویی پلانک و اینشتین الگویی برای اتم هیدروژن که یک الکترون دارد، ارائه کرد.

* بور پیشنهاد کرد که قانون‌های مکانیک و الکترومغناطیس کلاسیک، در مقیاس‌های اتمی باید همراه با فرضیه‌هایی در نظر گرفته شود که عبارتند از:

۱) الکترون، تنها روی مدارهای دایره‌ای با شعاع‌های معینی حرکت می‌کند. این مدارها «مدارهای مانا» نامیده می‌شوند.

* الکترونی به جرم m و بار e^- - به دور پروتون در حال گردش است. نیروی مرکزگرای این حرکت ناشی از ریاضیکی بین الکترون و هسته است و شتاب حرکت الکترون $\frac{V^2}{r}$ (شتاب حرکت دایره‌ای) می‌باشد. پس با استفاده از قانون دوم نیوتون داریم:

$$F_E = k \frac{e^2}{r^2} = m \frac{V^2}{r} \quad (1)$$

انرژی پتانسیل الکترون در میدان الکتریکی هسته برابر است با:

$$u(r) = \int_r^\infty F(r) \cdot dr = - \int_r^\infty \frac{k e^2}{r^2} dr = -k e^2 \frac{r^{-1}}{-1} \Big|_r^\infty = -k e^2 \frac{1}{r} \quad (2)$$

انرژی جنبشی آن نیز از رابطه (۱) به دست می‌آید:

$$k = \frac{1}{2} m V^2 = \frac{1}{2} \frac{k e^2}{r}$$

در نتیجه انرژی کل الکترون روی یک مدار مانا با شعاع r برابر است با:

$$E = k + u = \frac{1}{2} \frac{k e^2}{r} - \frac{k e^2}{r} = -\frac{k e^2}{2r}$$

* با توجه به این رابطه مبدأ را ∞ + (فاصله‌های خیلی دور) در نظر می‌گیریم و انرژی آن برابر صفر است و هرچه به پروتون نزدیک می‌شویم انرژی منفی تر می‌گردد.

۲) الکترون در حین حرکت روی یک مدار مانا، برخلاف نظریه‌ی الکترومغناطیسی کلاسیک، تابشی گسیل نمی‌کند. در این وضعیت می‌گوییم الکترون در یک «حالت مانا» است.

۳) شعاع مدارهای مانا مقدارهای مشخص گسته‌ای می‌تواند داشته باشد. اگر شعاع این مدار را برابر a_0 بگیریم، شعاع‌های مجاز از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.

$$r_n = a_0 n^2 \quad \text{که در آن } n \text{ عدد طبیعی است.}$$

* بور برای کوچکترین شعاع مدار الکترون در اتم هیدروژن (a_0) مقدار زیر را به دست آورد که شعاع اتم بور نیز نامیده می‌شود.

$$a_0 = \frac{h^2}{4\pi^2 m k e^2} = 0.0529 \text{ nm} \quad (h \text{ ثابت پلانک، } k \text{ ثابت کولن، } e \text{ بار الکترون، } m \text{ جرم الکترون})$$

این مقدار انرژی را یک ریدبرگ گویند.

$$E_n = -\frac{k e^2}{2r_n} = -\frac{k e^2}{2a_0 n^2} = -\frac{2\pi^2 m k^2 e^4}{h^2} \times \frac{1}{n^2} \quad n = 1, 2, \dots$$

* بدین ترتیب الکترون تنها مجاز است انرژی برابر یکی از مقدارهایی که از رابطه‌ی فوق به دست آمد، داشته باشد.

* هر یک از این مقدارهای مجاز را یک تراز انرژی می‌نامند.

۴) الکترون تنها هنگامی می‌تواند تابش الکترومغناطیسی گسیل کند که از یک حالت مانا با انرژی E_{n_1} به حالت مانا دیگر با انرژی کمتر E_{n_2} ($n_2 < n_1$) برود. به عبارت دیگر از یک تراز انرژی بالاتر به یک تراز انرژی پایین‌تر برود.

در این صورت انرژی فوتون موج الکترومغناطیسی گسیل شده برابر اختلاف انرژی بین دو تراز است. یعنی:

$$E_{n_1} - E_{n_2} = h\nu$$

* اگر الکترون اتم هیدروژن، در مدار اول ($n = 1$) باشد، می‌گوییم در حالت پایه قرار دارد.

* مدارهای با انرژی بالاتر از E_1 را حالت‌های برانگیخته می‌خوانند.

* انرژی چند حالت مختلف: این مقدارها، مقدارهای مجاز انرژی الکترون در اتم هیدروژن‌اند.

$$E_n = -\frac{E_R}{n^2} \rightarrow \begin{cases} n=1 \rightarrow E_1 = -1 & \text{ریدبرگ} \\ n=2 \rightarrow E_2 = -\frac{1}{4} & \text{ریدبرگ} \\ n=3 \rightarrow E_3 = -\frac{1}{9} & \text{ریدبرگ} \end{cases}$$

* الگوی بور با فرض مانا بودن مدارها مشکل ناپایداری در الگوی رادرفورد را برطرف کرد و با فرض وجود ترازهای گستته‌ی انرژی مشکل طیف گستته را برطرف نمود.

$$\nu = \frac{E_{n_1} - E_{n_2}}{h} \Rightarrow C = \frac{E_{n_1} - E_{n_2}}{\lambda} \rightarrow \frac{1}{\lambda} = \boxed{\frac{E_R}{Ch}} \left(\frac{1}{n_2^2} - \frac{1}{n_1^2} \right)$$

برابر است با ثابت ریدبرگ R_H

نکته: دو نفر با رابطه‌های محاسباتی (تئوری) کارهای تجربی دو نفر دیگر را تأیید کردند.

* رابطه‌ی تئوری اینشتین \leftrightarrow نمودارهای تجربی میلیکان

* رابطه‌ی تئوری بور \leftrightarrow رابطه‌ی تجربی ریدبرگ - بالمر

* جذب تابش الکترومغناطیسی و وجود خط‌های جذبی در طیف اتمی اتم هیدروژن را نیز می‌توان به کمک الگوی بور برای اتم هیدروژن توجیه کرد.

اگر انرژی الکترون را در حالتی که کاملاً از قید هسته رها شده است ($\infty \rightarrow 1$) برابر صفر بگیریم، انرژی آن روی مدارهایی که مقدار کمتری دارد، باید منفی باشد.

* مقدار انرژی را که یک الکترون می‌گیرد تا از قید هسته اتم آزاد شود، انرژی بستگی الکترون گویند و این مقدار انرژی بسته به اینکه الکترون روی کدام مدار قرار دارد متفاوت است.

اگر اتمی در هسته‌ی خود دارای Z پروتون باشد و یک الکترون به دور آن بگردد، آنگاه:

$$E_n = -E_R \frac{Z^2}{n^2}$$

نتیجه مهم: بیشترین مقدار انرژی بستگی هسته برای هیدروژن صفر و کمترین مقدار آن E_1 است.


نکته: در حالت کلی برای آن که عنصری با عدد اتمی Z مشمول نظریه‌ی بور شود، باید به تعداد $(1-Z)$ بار یونیده شود.

۴ - مدل ابر الکترونی: الگوی بور، هیچ اطلاعاتی درباره‌ی تعداد فوتون‌هایی که با یک بسامد معین گسیل می‌شوند نمی‌دهد و نیز برای اتم‌هایی با تعداد الکترون‌های بیشتر از یک پاسخی ندارد. الگوی ابر الکترونی یا الگوی اوربیتالی (شیمی) پاسخگوی این سؤالات است.

در این الگو نیز الکترون‌ها حالت‌های کوانتومی خاصی دارند که هر یک با یک مقدار معین انرژی و یا یک تراز معین انرژی مشخص می‌شود و الکترون تنها با تغییر دادن تراز انرژی خود فوتون گسیل یا جذب می‌کند.

برهم کنش های مختلف بین فوتون و اتم:

الف) حالت برانگیخته اتم: هرگاه الکترون با کسب مقدار معینی انرژی (مثلًا توسط یک فوتون) از حالت n_1 به حالت n_2 ($n_2 > n_1$) منتقل شود به آن حالت برانگیختگی می گوییم.



(*) برانگیخته) اتم $\xrightarrow{*}$ فوتون + اتم


همانند شکل، الکترون واقع در تراز E_1 با گرفتن انرژی $h\nu$ از فوتون به تراز E_2 منتقل شده. البته $\Delta E = E_2 - E_1 = h\nu$

ب) گسیل خودبخودی: هرگاه الکترون یک اتم با گسیل یک فوتون به تراز انرژی پایین تر برود. (البته $\Delta E = E_2 - E_1 = h\nu$)



فوتون + اتم \rightarrow اتم *

ج) گسیل القایی (گسیل تحریک شده): در این برهم کنش، اتم ابتدا در حالت برانگیخته است. یک فوتون با انرژی $h\nu$ که برابر اختلاف انرژی دو تراز اتم است، اتم برانگیخته را وامی دارد تا با گسیل یک فوتون دیگر با همان بسامد، به حالت پایین تر، یا حالت پایه، برود. این برهم کنش به صورت زیر است:




۲ فوتون + اتم \rightarrow فوتون + اتم

* اکنون مجموعه ای از اتم های یکسان، که همگی در یک حالت برانگیخته اند، در اختیار داریم، فوتونی با انرژی مناسب به اتم اول فرود می آوریم و سبب گسیل القایی یک فوتون هم جهت، هم فاز و هم انرژی با فوتون فرودی می شود. به این ترتیب دو فوتون که به لحاظ ویژگی های فیزیکی کاملاً مشابه اند وجود دارند. هریک از این دو فوتون باعث فرآیند گسیل القایی دیگری می شوند و ...، این فرآیند دو برابر شدن تعداد فوتون ها در هر مرحله، ادامه می یابد تا باریکه شدیدی از فوتون ها که همگی هم جهت و هم فاز و هم انرژی اند، ایجاد شود. این باریکه را یک باریکه لیزری می نامند.

نکته ضروری: اگر اتم برانگیخته به حال خود هم گذاشته شود، سرانجام با تابش یک فوتون به حالت پایین تر یا پایه می رود ولی این روش فوایدی دارد.

نکته: فواید گسیل القایی عبارت است از: ۱) کمک به گذار سریع الکترون تحریک شده ۲) ایجاد فوتونی، هم فاز، هم جهت و هم انرژی با فوتون فرودی.



محیط لیزری

رسانا: مقاومت الکتریکی کم (الکترونهای آزاد، موجب رسانا بودن ماده است)

مواد از جهت عبور جریان الکتریکی \rightarrow نیم رسانا: موادی که مقاومت الکتریکی آنها بین رساناها و نارساناها است.

نارسانا: مقاومت الکتریکی زیاد، الکترونهای کاملاً به هسته‌ها محدود است و درنتیجه حرکت آزادانه ندارند.

نکته: افزایش دما سبب افزایش مقاومت رساناها و کاهش مقاومت نیم رساناها می‌شود.

* در فلزات، برخی از الکترون‌ها به راحتی از اتم خود جدا می‌شوند و می‌توانند آزادانه درون جسم حرکت کنند که آنها را الکترون‌های آزاد می‌نامند و شارش بار در رساناها به حرکت این الکترون‌ها مربوط می‌شود.

در رساناها مقاومت از رابطه‌ی $R = \frac{L}{A} \cdot m$ به دست می‌آید که ...

۱) هر ماده مقاومت ویژه‌ی الکتریکی (m) مخصوص به خود دارد.

۲) هر چه مقاومت ویژه‌ی الکتریکی یک جسم کمتر باشد آن جسم رسانای الکتریکی بهتری است.

به عنوان مثال مقاومت ویژه‌ی نقره‌ی خالص (رسانا) و تفلون (نارسانا) در دمای اتاق به ترتیب $1/6 \times 10^{-8}$ و 10^{14} اهم متر است و این دو عدد اختلاف زیادی دارند و پاره‌ای از مواد هم مثل ژرمانیوم و سیلیسیوم دارای مقاومت ویژه‌ای بین مقاومت رساناها و نارساناها دارند که نیمه رسانا نام دارند و ویژگی‌های جالب توجهی دارند.

* در ساده‌ترین مدل، یک جسم جامد به صورت مجموعه‌ای از اتم‌ها می‌باشد. اگر در این جسم الکترون‌ها به هسته‌ی خود محدود باشند به طوری که نتوانند از ریاضی الکترو استاتیکی آنها رها شوند ماده نارسانا (عایق) و یا اگر برخی از الکترون‌ها بتوانند از قید هسته آزاد شوند و درنتیجه بار الکتریکی را منتقل کنند، ماده رساناست.

* این مدل نمی‌تواند به بسیاری از پرسش‌ها درباره‌ی رسانش پاسخ دهد. از جمله:

۱- مواد نیمه رسانا چه ویژگی دارند که هم با رساناها و هم با نارساناها تفاوت دارند؟

- مثلاً افزایش دما باعث افزایش مقاومت ویژه‌ی رساناها می‌شود ولی مقاومت ویژه‌ی نیمه رساناها را کاهش می‌دهد.

۲- چرا الکترون در برخی از شرایط محدود به هسته می‌مانند و در برخی شرایط نه؟

- مثلاً چرا کرین وقتی به شکل الماس متبلور می‌شود نارساناست ولی به صورت گرافیت رسانای الکتریکی است.

۳- چرا رسانش الکتریکی، رساناهای مختلف نیز فرق دارد و مقاومت ویژه‌ی الکتریکی متفاوتی دارند؟

* برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها نیاز به مدل کامل‌تری برای یک جسم جامد داریم که نظریه‌ی نواری جامد نام دارد.


(نظریه‌ی نواری و ویژگی‌های آن

الف) ویژگی‌های نظریه نواری:

۱) ترازهای انرژی الکترون‌ها در جسم جامد مانند مدارهای اتمی، مقادیر انرژی ویژه خود دارند.

۲) ترازهای انرژی الکترون‌ها در جسم جامد نیز همانند ترازهای اتمی گسترش‌اند.

۳) هر تراز انرژی تنها توسط یک الکtron می‌تواند اشغال شود.



۴) ترازهای انرژی در جسم جامد تشکیل نوارهایی می‌دهند که هر نوار شامل تعداد بسیار زیادی ترازهای گسترش‌اند (از نظر مقدار انرژی) بسیار نزدیک به هم هستند.

ب) گاف انرژی: بین بالاترین تراز انرژی در یک نوار و پایین تر تراز انرژی در نوار بعدی، اختلاف انرژی زیادی وجود دارد و هیچ تراز انرژی در آن وجود ندارد. که به آن گاف انرژی یا ناحیه‌ی ممنوع گویند.

ج) الکترون‌ها چگونه بین ترازهای مختلف انرژی توزیع می‌شوند؟

- * پر شدن ترازها به صورت زیر انجام می شود.
- ۱) الکترون ها از پایین ترین تراز در نوار اول به ترتیب شروع به پر کردن ترازها می کنند.
- ۲) هیچ دو الکترونی با هم در یک تراز قرار نمی گیرند.
- ۳) پس از آن که ترازهای انرژی در نوار اول پر شد، الکترون ها، ترازهای انرژی در نوار دوم را به ترتیب پرمی کنند.
- ۴) تعداد ترازهایی که از نوار آخر پر می شوند بستگی به تعداد الکترون ها در نوار دارد که این نوار می تواند پر یا بخشی پر باشد.
- ۵) در برانگیختگی های گرمایی، الکترون ها با کسب انرژی به ترازهای بالاتر که خالی هستند می روند.
- د) در یک اتم، الکترون می تواند با جذب مقداری انرژی (که درست برابر است با اختلاف انرژی بین ترازی که اشغال کرده است با یک تراز خالی بالاتر) به تراز بالاتر برود. همین فرآیند در جسم جامد نیز روی می دهد، که آن را گذار الکترون از یک تراز به تراز انرژی دیگر می تامند.

۱) گذار درون نواری: گذار الکترون از یک تراز به تراز خالی دیگر در همان نوار

۲) گذار بین نواری: گذار الکترون از یک تراز به تراز خالی دیگر در نوار انرژی بالاتر

* گذار درون نواری به انرژی کمتری نیاز دارد و تنها در صورتی ممکن است انجام شوند که بخشی از نوار پر باشد.

* برای گذار بین نواری به آنچنان انرژی زیادی نیاز است که حتی با برقراری اختلاف پتانسیل در دو سراسانا و ایجاد میدان الکتریکی در داخل آن نیز این نوع گذار اتفاق نمی افتد و به همین دلیل الکترون های نوارهای پر سهمی در رسانش الکتریکی ندارند. زیرا با انرژی ای که در میدان الکتریکی می توانند به دست آورند، نمی توانند نوار خود را ترک کنند و درون نوار پر هم تراز خالی برای گذار وجود ندارد.


* پس، تنها آن دسته از الکترون ها در رسانش الکتریکی نقش دارند که در نوارهای بخشی پر هستند.

۳) نکته های مهم:

۱- وقتی می گوییم الکترون تغییر تراز می دهد، منظورمان این است که الکترون انرژی خود را به مقدار معینی افزایش داده است، نه این که الکترون از جایی درون جسم جامد به جای دیگر رفته است.

۲- انرژی موردنیاز الکترون برای انجام گذار بین ترازهای مختلف در یک جسم جامد از سه طریق تأمین می شود:

(۱) میدان الکتریکی ای که جسم جامد در آن قرار گرفته است. (۲) برانگیختگی گرمایی (۳) تحریکات خارجی مثل اشعه UV و X



۳) رسانش الکتریکی در مدل ساختار نواری: براساس چگونگی ساختار نوارها، (پر یا بخشی پر) مواد خواص مختلف به خود می گیرند که هر یک به خوبی توجیه کننده ای ویژگی های الکتریکی آنهاست.

* توجه داشته باشید که شرط رسانایی وجود و یا ایجاد نوار بخشی پر است.


الف) جسم رسانا؛ در جسم رسانا نوار بخشی پر وجود دارد.

۴) نکته: نوار بخشی پر را نوار رسانش و الکترون های موجود در آن را الکترون های رسانش گوییم.

۵) نکته: تعداد الکترون های نوار رسانش در یک رسانای فلزی زیاد است.

ب) جسم نارسانا؛ در جسم نارسانا، نوار بخشی پر وجود ندارد و گاف انرژی بین آخرين نوار پر و اولین نوار خالی در نارساناها بزرگ است و هیچ الکترونی نمی تواند برانگیخته شود و از نوار پر به نوار خالی برود و رساننده الکتریکی شود.

ج) جسم نیم رسانا؛ مانند نارساناها دارای نوار بخشی پر نیستند ولی گاف انرژی بین آخرین نوار پر و اولین نوار خالی در نیم رساناها کوچک است.



۶) نکته: در نیم رساناها، بالاترین نوار پر را نوار ظرفیت و پایین ترین نوار خالی را نوار رسانش می گوییم.

نکته: کوچک بودن گاف انرژی بین نوار ظرفیت و نوار رسانش موجب می‌شود که تعدادی از الکترون‌های نوار ظرفیت در دمای اتاق نیز، با برانگیختگی گرمایی، انرژی لازم برای گذار بین نواری از نوار ظرفیت به نوار رسانش را به دست آورند و به نوار رسانش بروند.

۱- افزایش دما سبب افزایش مقاومت ویژه‌ی رساناها می‌شود. عامل ایجاد مقاومت الکتریکی در رساناها برخورد الکترون‌های آزاد با اتم‌های در حال نوسان است؛ هرچه دما بالاتر رود این نوسان‌ها پردازنه‌تر می‌شود و در نتیجه مقاومت ویژه‌ی الکتریکی بالا می‌رود.

* در نیمرساناها هرچه دما افزایش یابد، مقاومت ویژه‌ی الکتریکی کاهش می‌یابد.

* در دماهای بسیار پایین، نیمرساناها نوار ظرفیت کاملاً پر و نوار رسانش کاملاً خالی دارد، پس هیچ‌کدام از نوار ظرفیت و نوار رسانش، در رسانش شرکت ندارند و نیمرسانا مثل یک نارساناست.

حال اگر دما افزایش یابد، تعدادی از الکترون‌ها از نوار ظرفیت به نوار رسانش می‌روند. در نتیجه هم تعداد کم الکترون در نوار رسانش و هم چند تراز خالی در نوار ظرفیت در رسانش الکتریکی شرکت می‌کنند و از مقاومت ویژه‌ی الکتریکی آن کاسته می‌شود.

۲- هر جا از انتقال بار الکتریکی سخن گفته‌ایم، الکترون‌ها را به عنوان حاملان بار معرفی کردی‌ایم. برخی از نیمرساناها به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی حاملان بار الکتریکی در آنها علاوه بر الکترون، ذره‌هایی با جرمی از مرتبه‌ی الکترون ولی با بار مثبت هستند.

* الکترون‌هایی که در نوار ظرفیت مانده‌اند، نیز در رسانش سهم دارند، پس از آنکه تعدادی از الکترون‌ها به نوار رسانش می‌روند، چند تراز خالی در نوار ظرفیت پیدا می‌شود، این جای خالی الکترون در نوار ظرفیت را حفره می‌نامند.

* الکترون‌های نوار ظرفیت می‌توانند با کسب مقدار نسبتاً کمی انرژی، از تراز خود به یکی از این ترازهای خالی گذاری انجام دهند و در رسانش شرکت کنند.

* این گذار الکترون از تراز اولیه‌ی خود به تراز خالی، مشابه آن است که حفره از تراز قبلی خود به تراز اولیه‌ی الکترون رفته است و می‌توانیم به جای آنکه بگوییم «الکترون، گذار درون نواری انجام داده است» بگوییم «حفره تراز خود را تغییر داده است» و به جای آنکه گذار تعداد بسیار زیاد الکترون‌های نوار ظرفیت را در نظر بگیریم، گذار تعداد کم حفره‌ها را بررسی کنیم و در نتیجه توضیح پدیده‌ها بسیار ساده‌تر می‌شود.

* هنگامی که یک نیمرسانا در میدان الکتریکی قرار می‌گیرد، الکترون‌های نوار رسانش در خلاف جهت میدان و حفره‌های نوار ظرفیت در جهت میدان حرکت می‌کنند.

* نیمرسانایی که ناخالصی نداشته باشد، تعداد الکترون‌های موجود در نوار رسانش و تعداد حفره‌های موجود در نوار ظرفیت باهم برابرند. چنین نیمرسانایی را نیمرسانای ذاتی می‌گویند.
آلایش نیمرساناها: افزودن مقدار کمی ناخالصی به نیمرسانا را گویند.

روش ازدیاد حاملان بار
 ۱- افزایش دما
 (الکترون‌های نوار رسانش)
 ۲- اضافه کردن ناخالصی به نیمرسانا: با این کار مقاومت کم می‌شود و رسانش الکتریکی بهتر انجام و حفره‌های نوار ظرفیت) می‌شود.



* ناخالصی یعنی اتم‌هایی که از جنس اتم‌های نیمرسانای ذاتی (اتم‌های میزبان) نباشند.

* اگر در یک نیمرسانا، رسانش بیشتر به دلیل وجود ناخالصی باشد، نیمرسانا را غیر ذاتی می‌گویند.



آلایش به دو روش:
 ۱) اتم ناخالص، یک الکترون ظرفیت بیشتر از اتم‌های نیمرسانای ذاتی داشته باشد. (نوع n)
 ۲) اتم ناخالص، یک الکترون ظرفیت کمتر از اتم‌های نیمرسانای ذاتی داشته باشد. (نوع p)

اگر در سیلیسیوم و ژرمانیوم را که چهار الکترون ظرفیت دارند و نیمرسانا هستند، یک اتم ناخالص ۵ یا ۳ ظرفیتی وارد کنیم، نیمرسانای آلایده (غیر ذاتی) به ترتیب نوع n یا p خواهیم داشت.

* در نیمرسانای نوع n (افزودن یک اتم آرسنیک ۵ ظرفیتی به سیلیسیوم)، حضور اتم ناخالصی ساختار نواری را تغییر می‌دهد. به این ترتیب که الکترون پنجم بر روی ترازی قرار می‌گیرد به نام تراز دهنده، که در فاصله‌ی بسیار کمی زیر نوار رسانش قرار دارد و تنها مقدار کمی انرژی برای برانگیخته کردن الکترون و بردن آن از این تراز به نوار رسانش کافی است. در نتیجه در نوار رسانش علاوه بر الکترون‌های ذاتی، یک الکترون دیگر نیز خواهیم داشت. این نوع اتم‌های ناخالصی را که یک الکترون اضافی به نوار رسانش می‌دهند، ناخالصی دهنده گویند. (بیشتر حاملان بار در آنها از نوع منفی negative هستند).



- * در نیمرسانای نوع p (افزودن یک اتم ناخالص سه ظرفیتی ایندیوم یا آلومینیوم به سیلیسیم): برای کامل شدن پیوند بین اتم‌ها یک الکترون کمبود داریم. الکترون‌های موجود در نوار ظرفیت نیمرسانا با جذب مقدار کمی انرژی جای این الکترون را پر می‌کنند، که این عمل باعث می‌شود یک حفره‌ی اضافی در نوار ظرفیت ایجاد شود. در نتیجه در نوار ظرفیت علاوه بر تراز خالی مربوط به الکترون‌هایی که به نوار رسانش رفته‌اند، یک تراز خالی یا حفره‌ی اضافی نیز خواهیم داشت که آنرا تراز پذیرنده می‌نامند.
- * تراز پذیرنده در فاصله‌ی بسیار کمی در بالای نوار ظرفیت قرار دارد. به گونه‌ای که در دمای اتاق، الکترون‌های نوار ظرفیت انرژی کافی برای گذار به تراز پذیرنده را در دسترس دارند. در نتیجه‌ی این گذار، یک حفره‌ی اضافی در نوار ظرفیت ایجاد می‌شود. (بیشتر حاملان بار در آنها از نوع Positive هستند.)




- * افزودن مقدار بسیار کم ناخالص به یک نیمرسانا بر مقاومت آن تأثیر عمده می‌گذارد.
- * تراکم‌های ناخالصی نوعاً در حدود یک اتم ناخالصی به ازای هر صد میلیون اتم از جنس ماده‌ی نیمرساناست.
- * در هر دو مورد پیوند بین عناصر از نوع کووالان است.


۴) دیود: اگر یک نیمرسانای نوع n را به یک نیمرسانای نوع p وصل کنیم، دیود تشکیل می‌شود (الف) مهمترین خاصیت آن این است که جریان الکتریکی را تنها در یک جهت می‌تواند عبور دهد.

ب) در محل پیوندگاه (محل اتصال p و n) الکترون‌ها از n به p و حفره‌ها از p به n می‌آیند و تشکیل میدان الکتریکی داخلی می‌دهند که دیگر الکترون‌ها و حفره‌ها نمی‌توانند جابجا شوند. حال برای ایجاد جریان (حرکت الکترون‌ها) باید یک اختلاف پتانسیل اضافی اعمال کنیم که اگر سمت مثبت پتانسیل به p و سمت منفی آن به n متصل باشد، جریان عبور می‌کند (پیش ولت موافق) و اگر سمت مثبت پتانسیل به n و سمت منفی آن به p وصل شود (پیش ولت مخالف) جریان عبور نمی‌کند.

ج) نمودار پتانسیل الکتریکی دیود:



نکته: می‌توان فرض کرد که دیود در پیش‌ولت موافق، مقاومت کم و پیش‌ولت مخالف، مقاومت بسیار بالایی دارد.
نمودار جریان عبوری بر حسب اختلاف پتانسیل اعمال شده بر روی دیود:



نکته: دیود مقاومت غیر اهمی است.
یعنی از قانون اهم پیروی نمی‌کند.

مقادیر اهمی: منحنی تغییرات جریان
بر حسب ولتاژ برای آنها از قانون اهم
پیروی می‌کنند و به صورت خط راستی است
که شیب خط آن ثابت و برابر عکس مقاومت است.

ابر رساناهای

* افزایش دما سبب افزایش مقاومت ویژه‌ی رساناهای می‌شود \rightarrow در اجسام جامد اتم‌ها و یون‌های در دمای بالاتر از صفر مطلق به طور دائم در حال ارتعاش هستند، هر چه دما بالاتر رود دامنه‌ی این ارتعاش‌ها بیشتر می‌شود که در نتیجه‌ی آن الکترون‌های رسانش مشکل تر می‌توانند از بین آنها عبور کنند.


* اگر ارتعاش‌های اتمی تنها ساز و کار مقاومت در مقابل حرکت الکترون‌ها باشد، باید انتظار داشته باشیم که با کاهش دما و رسیدن به صفر مطلق، مقاومت ویژه‌ی رسانا هم به تدریج و به آرامی به سمت صفر میل کند. در حالی که آزمایش‌ها نشان می‌دهد در عمل وضعیت به این صورت نیست و دو نوع رفتار بسیار متفاوت در مقاومت ویژه‌ی الکتریکی جامد‌های بسیار سرد دیده می‌شود.

۱) مقاومت ویژه‌ی نمونه‌ای مانند نقره با سرد شدن، به تدریج کاهش می‌یابد ولی در دمای کمتر از 20°C این کاهش مقاومت متوقف می‌شود و مقاومت ثابت می‌ماند \rightarrow علاوه بر ارتعاش‌های اتمی، بی‌نظمی‌هایی که در ترتیب قرار گرفتن اتم‌ها ممکن است وجود داشته باشد باعث می‌شود که مقاومت ویژه هیچ‌گاه به صفر نرسد.

* این‌گونه بی‌نظمی‌ها در ساختار جسم جامد را ناکاملی می‌نامند. ناکاملی‌ها حتی وقتی که ارتعاش‌های اتمی هم متوقف شود، باعث مقاومت در مقابل حرکت الکترون‌ها می‌شوند.

* مقدار مقاومت ویژه‌ی الکتریکی یک رسانای فلزی در صفر مطلق را مقاومت باقی‌مانده می‌نامند.
۲) مقاومت ویژه‌ی نمونه‌ی دیگری از جنس قلع (که در دمای بالا بیشتر از مقاومت ویژه‌ی نقره است) در دمایی حدود 4 K افت سریع پیدا می‌کند و ناگهان صفر می‌شود و در این وضعیت می‌گوییم قلع ابر رسانا شده است و دمایی را که در آن «افت سریع مقاومت ویژه» روی می‌دهد، دمای بحرانی می‌نامند و با $T_C = 4\text{ K}$ نمایش می‌دهند و T_C را دمای گذار به حالت ابر رسانی نیز می‌نامند.

* دمای گذار به ابر رسانایی برای رساناهای مختلف یکسان نیست و هر عنصر یا آلیاژ دمای گذار ویژه‌ی خود را دارد.



(۲) ساختار هسته

- * ابعاد هسته اتم در حدود m^{-10} است که از ابعاد اتم (حدود m^{-10}) بسیار کوچکتر است.
- * هسته ای هر اتم از Z پروتون تشکیل شده که آنرا عدد اتمی گویند و از آنجایی که مقدار مشخص نوترون در هسته بار ندارد، پس بار کل هسته $Z + N$ است. (تعداد نوترون های موجود در هسته را عدد نوترونی گویند و با N نمایش می دهد)
- * اتم از نظر الکتریکی خنثی است، پس تعداد پروتون های موجود در هسته ایک اتم با تعداد الکترون های آن اتم برابر می باشد.
- * پروتون ها و نوترون های طور کلی نوکلئون می نامند و تعداد کل نوکلئون های هر هسته را عدد جرمی می نامند و آن را با A نمایش می دهد. $A = Z + N$

نماد شیمیایی یک اتم $\frac{A}{Z} X_N \equiv$ هسته ای اتم X

- * اتم هر عنصر، تعداد پروتون های مشخصی دارد و هیچ دو اتمی که از یک جنس نباشد تعداد پروتون های برابر هم ندارد. از این رو Z به طور کامل مشخص می کند که هسته مربوط به کدام اتم است.

- * ایزوتوپ ها: تعداد نوترون های موجود در هسته ای اتم یک ماده شیمیایی معین برخلاف تعداد پروتون های آن ثابت نیست. از این رو هسته ایک عنصر معین را که تعداد نوترون های متفاوت و در نتیجه عدد جرمی متفاوت دارند، ایزوتوپ های آن عنصر می نامند و با نام همان هسته مشخص می کنند. (به جز هیدروژن)

مثال: کرین C^{12}_6 (۹۸/۹ درصد فراوانی)، C^{13}_6 (۱/۱ درصد)، C^{14}_6 (در طبیعت موجود نمی باشد)
در طبیعت فراوانی در طبیعت

* هیدروژن: H^1 هیدروژن معمولی (۹۹/۹۸۵ درصد فراوانی) سبک ترین و متداول ترین ایزوتوپ

H^1 دوتریوم و با نماد D^2 نمایش می دهیم (۰/۰ درصد فراوانی) بسیار نادر است.

H^3 تریتیوم و با نماد T^3 نمایش می دهیم (به ازای هر 10^{10} اتم هیدروژن معمولی یک ایزوتوپ T^3 داریم.)

نیروی هسته ای:

با توجه به آن که هسته از نوترون های بی بار و پروتون های با بار مثبت تشکیل شده آنها باید هم دیگر را دفع کنند، اما نیرویی که این نوکلئون را در کنار هم نگه می دارد چیست؟

از آنجایی که نوترون بی بار است، نیروی الکتریکی بین آنها وجود ندارد و چون پروتون ها با بار مثبت دارند، پس نیروی الکتریکی بین آنها رانشی است. از طرفی نیروی گرانشی بین نوکلئون ها آن قدر کوچکتر از نیروهای رانشی الکتریکی بین پروتون هاست که می توان آن را نادیده گرفت.

$$\left\{ \begin{array}{l} F_g = G \frac{m_p m_p}{r^2} \rightarrow F_g = 10^{-11} \times \frac{10^{-27} \times 10^{-27}}{r^2} \\ F_E = k \frac{q_p q_p}{r^2} \rightarrow F_E = 10^9 \times \frac{10^{-19} \times 10^{-19}}{r^2} \end{array} \right. \Rightarrow \frac{F_E}{F_g} = 10^{36} \Rightarrow F_g \ll F_E$$

* داشتمدان نتیجه گرفتند که باید نیروی ریاضی دیگری بین نوکلئون ها وجود داشته باشد تا آنها را در کنار یکدیگر نگه دارد، و این نیرو را نیروی هسته ای نامیدند. این نیرو بسیار کوتاه برد است و تنها بین نوکلئون هایی که به فاصله ای کم از یکدیگر قرار دارند [در حدود ۲ فوتومتر ($2fm$)] قابل ملاحظه است. ($1fm = 10^{-15} m$)



نیروی ریاضی دو پروتون که به فاصله ای کم از یکدیگر قرار دارند. بسیار قوی تر از نیروی رانش الکتریکی بین آنهاست. از این رو این نیروی هسته ای را، نیروی قوی نیز می نامند.

آموزش فیزیک کنکور

مبتد : Ph hastee. mp3

مبتد نجفی

- * نیروی رانش بین پروتون‌ها سعی بر از هم پاشاندن (واپاشی) هسته دارد اما نیروی ریاپیشی هسته‌ای بر این نیرو غلبه دارد، در نتیجه هسته پایدار می‌ماند.
- * هرچه تعداد نوکلئون‌های یک هسته بیشتر باشد، هسته بزرگتر و فاصله‌ی بین نوکلئون بیشتر می‌شود. در نتیجه تعادل بین نیروها به هم می‌خورد و هسته ناپایدار می‌شود. با گذشت زمان در هسته‌ی ایزوتوپ‌های ناپایدار تغییراتی صورت می‌گیرد و آن‌ها به هسته‌های پایدارتر تبدیل می‌شوند و این تغییرات خود به خود رخ می‌دهد. و این تغییرات برای برخی ایزوتوپ‌ها سریع و برای برخی دیگر بسیار کند است.
- * عدد اتمی عنصرهایی که در طبیعت وجود دارند $Z \leq 92$ و عدد نوترونی آنها در گستره‌ی $N \leq 146$ قرار دارد.
- * در عناصر، با افزایش Z ، ابتدا تعداد $N = Z$ است ولی در عناصر بزرگتر و ناپایدارتر تعداد نوترون‌ها به مراتب از تعداد پروتون‌ها بیشتر می‌شود. ($N \geq Z$) و در نتیجه منحنی Z بر حسب N رو به سمت بالا می‌رود.
- * اگر بخواهیم در این نمودار تعداد ایزوتوپ‌های یک عنصر را مشخص کنیم کافی است در یک Z مشخص خطی به موازات محور N را رسم کنیم و تعداد نقاط روی خط مورد نظرمان را بشماریم.



- * تمام عنصرهایی که عدد اتمی آنها بزرگ‌تر از $Z = 83$ است، ناپایدارند و به تدریج از کره‌ی زمین ناپدید می‌شوند. رادیوم، توریوم، اورانیوم از جمله‌ی این عنصرها هستند.
- * راه‌های ایجاد ایزوتوپ‌های ناپایدار:
 - ۱) در راکتورهای هسته‌ای به طور مصنوعی می‌توان آنها را ایجاد کرد.
 - ۲) ذرات پرانرژی فضایی (پرتوهای کیهانی) هنگام رسیدن به زمین و برخورد با هسته‌های پایدار آنها را ایجاد می‌کنند.

انرژی بستگی هسته



- * اندازه‌گیری دقیق جرم هسته، نشان داده است که جرم هسته (M_x) از مجموع جرم نوکلئون‌های تشکیل دهنده‌ی آن کمتر است. $M_x < ZM_p + NM_n$
- * بنابر نظریه‌ی ائیشتین، جرم و انرژی صورت‌های مختلف یک کمیت فیزیکی‌اند، بنابراین می‌توانند تحت شرایطی به یکدیگر تبدیل شوند. ($E^2 = mC^2$ ، E انرژی، m جرم و C سرعت نور است).
- * بنابر نظریه‌ی نسبیت و با توجه به رابطه‌ی ائیشتین، دو اصل پایستگی جرم و پایستگی انرژی در یک اصل به صورت زیر بیان می‌شود.

مجموع کل جرم و انرژی در برابر هسته می‌ماند.
- * اختلاف جرم بین هسته و نوکلئون‌های موجود در آن (Δm) به انرژی تبدیل شده است. به عبارت دیگر هنگامی که نوکلئون‌ها در هسته گرد هم آمدند مقداری انرژی از دست داده‌اند که آن را انرژی بستگی هسته می‌نامند و با B نشان می‌دهند.
- ($B = \Delta M C^2$: جرم هسته، M_n جرم هرنوترون و M_p جرم هرپروتون)
- * اگر بخواهیم نوکلئون‌های تشکیل دهنده‌ی هسته را از یکدیگر دور کنیم، باید مقداری انرژی برابر انرژی بستگی هسته، به هسته بدهیم.
- * هرچه انرژی بستگی یک هسته بیشتر باشد، آن هسته پایدارتر است.
- * ترازهای انرژی هسته: انرژی نوکلئون‌ها در هسته نیز مانند انرژی الکترون‌ها در اتم، کوانتیده است ولی فاصله بین ترازهای انرژی نوکلئون‌ها در هسته بسیار بیش از فاصله‌ی بین ترازهای انرژی الکترون‌ها در اتم است.
- * نوکلئون‌ها می‌توانند مانند الکترون‌ها در اتم، با دریافت انرژی از نوترون‌ها یا پروتون‌های پرانرژی به تراز بالاتر بروند و هسته برانگیخته شود.

* انرژی واکنش‌های شیمیایی در حدود چند الکترون ولت است و به همین دلیل هسته‌ای اتم‌ها در واکنش‌های شیمیایی دخالت ندارند و برانگیخته نمی‌شوند.

پرتوزایی (رادیواکتیویته)

- * هسته‌های ناپایدار با گذشت زمان با گسیل پرتوهایی و اپاشیده و به هسته‌های سبک‌تر تبدیل می‌شوند.
- این خاصیت هسته‌ها را پرتوزایی و هسته‌های ناپایدار و برانگیخته‌ای را که توانایی گسیل پرتوها را دارند هسته‌های پرتوزایی‌گویند.
- ۱) واپاشی همراه با گسیل ذرهی آلفا (α): ذرهی α هسته‌ی هلیم [He^+] است که دو پروتون و دو نوترون تشکیل شده است.
- ۲) واپاشی همراه با گسیل ذرهی آلفا (β): از جنس الکترون است و در نوع مُبتداً از پیرولیمیت است.
- ۳) رفتن هسته از حالت برانگیخته به حالت پایه همراه با گسیل ذرهی گاما (γ): این پرتو از جنس موج‌های الکترومغناطیسی با طول موج بسیار کوتاه است.



* در گسیل، β ، یک نوترون به پروتون تبدل می‌شود و برای حفظ پایستگی بار، یک الکترون گسیل می‌دارد.

* در واقع می‌توان این گونه توجیه کرد که گویی نوترون از یک پروتون و یک الکترون تشکیل شده است. به همین دلیل است که از لحاظ بار الکتریکی خنثی است و جرم آن اندکی از جرم پروتون بیشتر است.

واکنش‌های فوق از دو قاعده پیروی می‌کنند:

- ۱) مجموع عددهای اتمی Z در دو طرف واکنش یکسان است.
- ۲) این دو قاعده در تمام واکنش‌های هسته‌ای برقرار است.

۴) نیم عمر ماده‌ی پرتوزا:

* در یک قطعه از ماده‌ی پرتوزا، تعداد بسیار زیادی هسته‌ی پرتوزا وجود دارد. هرچه زمان بگذرد تعداد هسته‌های پرتوزا باقی مانده کم می‌شود و این تغییرات را با کمیتی به نام نیم عمر بیان می‌کنند: «نیم عمر یک ماده‌ی پرتوزا مدت زمانی است که طی آن نیمی از هسته‌های پرتوزا موجود در آن واپاشیده شوند.» و آن را با $\frac{1}{2} T$ نشان می‌دهند.

* نیم عمر عناصر مختلف با یکدیگر تفاوت زیادی دارد و رابطه‌ی زیر بین جرم‌ها برقرار است.

$$\text{جرم اولیه ماده} \rightarrow m = \frac{m_0}{\frac{1}{2} T} \leftarrow \text{جرم باقی مانده}$$

$$\text{مدت زمان سپری شده} \rightarrow \frac{1}{2} T \leftarrow \text{نیم عمر آن ماده}$$

$$\text{جرم باقی مانده} \rightarrow m' = m_0 - m \leftarrow \text{جرم واپاشی شده}$$


- ۱) فرآیند پرتوزا: یک هسته می‌تواند با گسیل پرتو آلفا یا بتا به هسته‌ی دیگری تبدیل شود.
- ۲) شکافت هسته‌ای: فرآیند جذب نوترون توسط اورانیوم ۲۳۵ و تشکیل هسته‌ی سنگین تا پایدار و تجزیه‌ی آن به دو یا چند هسته‌ی سبک‌تر را شکافت هسته‌ای می‌نامند.

۵) واکنش‌های هسته:

مبتد : Ph Haste .mp3

مبتد نجفی

- * به عبارت دیگر شکافت هسته‌ای، یک واکنش هسته‌ای است که طی آن یک هسته‌ی سنگین به دو هسته با جرم کمتر شکافته می‌شود.
- * اگر یک نوترون به هسته‌ی اورانیوم ۲۳۵ برخورد کند، به احتمال زیاد آن را جذب می‌کند و به اورانیوم ۲۳۶ تبدیل می‌شود. اورانیوم ۲۳۶ ناپایدار است و تمایل زیادی به واپاشی و تجزیه به دو یا چند هسته با جرم کمتر دارد.



- * در فرآیند شکافت هسته‌ای مجموعه‌های متنوعی از محصولات شکافت ممکن است تولید شوند. مثلاً در شکافت اورانیوم ۲۳۵ در حدود ۹۰ محصول مختلف به دست می‌آید. هسته‌های حاصل از شکافت را پاره‌های شکافت نیز می‌نامند.

- * جرم محصولات حاصل از شکافت از مجموع جرم اولیه‌ی هسته به اضافه‌ی جرم نوترونی که با آن برخورد کرده کمتر است. این تفاوت جرم به انرژی تبدیل می‌شود. قسمت عمده‌ی این انرژی در آغاز به صورت انرژی جنبشی پاره‌های شکافت است. پاره‌های شکافت به سرعت انرژی خود را به محیط اطراف منتقل می‌کنند که در نهایت سبب افزایش بسیار زیاد دمای محیط می‌شود.

- * انرژی حاصل از شکافت ۱ kg اورانیوم ۲۳۵ معادل انرژی حاصل از سوختن 10^7 kg زغال سنگ و یا $2/25 \times 10^6 \text{ لیتر نفت}$ است.

- * راکتور هسته‌ای: دستگاهی که در آن واکنش هسته‌ای صورت می‌گیرد و انرژی آزاد شده در فرآیند شکافت به صورت‌های دیگر انرژی تبدیل می‌شود.

انرژی هسته‌ای: انرژی حاصل از واکنش شکافت هسته‌ای را گویند.

- ضعف و مشکلات استفاده از انرژی هسته‌ای: ۱) پاره‌های شکافت، خود به شدت ناپایدارند و برای رسیدن به حالت پایدار، مقدار زیادی پرتوگسیل می‌کنند. این هسته‌ها برای پایدار بودن به تعداد نوترون کمتری نیاز دارند، در نتیجه این هسته‌ها با واپاشی بتازا به هسته‌های پایدارتر تبدیل می‌شوند. پس این پاره‌ها به ناچار پرتوزا هستند.

- ۲) برخی از این پاره‌های ناپایدار، نیم عمر بسیار طولانی دارند و در نتیجه در طبیعت ابیاشته می‌شوند.

- * غنی سازی اورانیوم: بالا بردن درجه‌ی خلوص اورانیوم ۲۳۵ در مخلوط ایزوتوپ‌های اورانیوم را غنی سازی گویند.

- * اورانیوم ۲۳۵ در معادن اغلب همراه با ایزوتوپ دیگر اورانیوم مثل اورانیوم ۲۳۸ است یافت می‌شود به طوری که $\frac{99}{3}$ درصد اورانیوم طبیعی از اورانیوم ۲۳۸ و تنها $\frac{7}{100}$ درصد آن از اورانیوم ۲۳۵ تشکیل شده است و برای جدا کردن این دو ایزوتوپ، از تفاوت جرم بین این دو ایزوتوپ استفاده می‌شود که این روش‌ها بسیار دشوار و پر هزینه‌اند.

